DBPLUS

Instrukcja użytkownika programu DBPLUS Data Replicator

Data: 2019-11-25 Dotyczy wersji: 2019.4.2



Spis treści

1.	Kil	lka słów na temat replikatora danych DBPLUS	4			
	1.1	Czym jest replikator danych DBPLUS?	4			
	1.2	Architektura produktu i ważne informacje	4			
	Or	racle jako baza źródłowa	4			
	SC	QL Server jako baza źródłowa	5			
	W	'szystkie konfiguracje	6			
	1.3	Definicje	6			
2	Ins	stalacja i konfiguracja	7			
	2.1	Instalacja	7			
	2.2	Serwisy Windows	7			
	2.3	Konfiguracja menedżera replikacji	7			
	Gl	UI Client Service	8			
	RE	EST Service	8			
3	Ur	ruchamianie programu	10			
4	T٧	vorzenie nowej replikacji	11			
	4.1	Konfiguracja połączenia	12			
	Or	Oracle1				
	SC	SQL Sever14				
	Do	odatkowa konfiguracja dla SQL Server	16			
	Рс	ostgreSQL	18			
	4.2	Konfiguracja reguł replikacji	18			
	EX	(ACT REPLICATION	19			
	CL	JSTOM REPLICATION	20			
	Рс	oziom bazy danych	23			
	Рс	oziom schematu	23			
	Рс	oziom tabeli	25			
	Μ	apowanie przestrzeni tabel (tablespace)	28			
	Zn	Znaki specjalne				
	Za	ikończenie konfiguracji reguł replikacji	29			
	Pr	zenoszone operacje DDL w zależności od wybranych silników baz danych	29			
	4.3	Generowanie raportu	29			
	4.4	Opcje rozruchu	30			
	4.4	4.1 Tryb ręczny	30			
	4.4	4.2 Tryb automatyczny	32			
	4.5	Nazwanie i utworzenie replikacji	33			

DBPLUS better performance

5	Uru	chamianie replikacji	35
	5.1	Wymagania wstępne	35
	Lista	a wymagań wstępnych dla baz danych Oracle	35
	List	a wymagań wstępnych dla baz danych SQL Server	35
	List	a wymagań wstępnych dla baz danych PostgreSQL	36
	5.2	Artefakty	36
6	Мо	nitorowanie i zarządzanie replikacją	37
	6.1	Stany replikacji	37
	6.2	Statystyki	38
	6.3	Monitorowanie i zarządzanie replikacją na poziomie tabel	39
	6.4	Alerty	42
	Ekra	an brakujących wymagań wstępnych	43
	Ekra	an błędów wykonania w bazie docelowej (błędów aplikatora)	43
	6.5	Wysyłanie wiadomości e-mail z powiadomieniami o problemach replikacji	44
	6.6	Zmiana konfiguracji	46
	Usta	awienia punktu startowego i końcowego	47
	Usta	awienia podstawowe	47
	Usta	awienia zaawansowane	51
	Usta	awienia konwersji danych i typów kolumn	56
	Usta	awienia opcjonalnych alertów	59
	Har	monogram przerw pracy replikatora	59
	6.7	Narzędzia	64
	Nar	zędzie do generowania skryptów przenoszących dane przy użyciu data pump	64
	Nar	zędzie do generowania i podglądu raportu przygotowania do replikacji	67
	Nar	zędzie do zarządzania komponentem DBPLUS Change Capture	67
	Мо	nitorowanie pracy zadania (job) odpowiedzialnego za śledzenie zmian (change capture)	69
	6.8	Ponowny rozruch replikacji od nowego punktu startowego	70
	6.9	Przeglądanie logów replikatora	70
	6.10	Usuwanie replikacji	71
7	Doc	latkowe informacje	73
	7.1	Informacja o stanie replikacji dostępna z poziomu docelowej bazy danych	73
	7.2	API do obsługi planowanych przerw na poziomie bazy danych	74
	7.3 Availa	Ręczne ustawianie adresów serwerów bazy danych stanowiących węzły grupy Always O bility Group	n 75
8	Ogr	aniczenia	76
-	8.3	Produkty	76
		,	. •



8.4	Orac	cle jako baza żródłowa	76
8.4.3	1	Wspierane typy danych (baza źródłowa)	76
8.4.2	2	Nie wspierane opcje i funkcje	77
8.4.3	3	Ograniczenia dla trybu CUSTOM	77
8.4.4	4	Pomijane schematy	77
8.4.	5	Ograniczenia dla trybu EXACT	78
8.5	SQL	Server jako baza źródłowa	78



1. Kilka słów na temat replikatora danych DBPLUS

1.1 Czym jest replikator danych DBPLUS?

Replikator danych pozwala na utrzymywanie danych w jednej bazie danych (bazie docelowej) jako kopii danych z innej bazy danych (bazy źródłowej) w sposób ciągły. Dane w bazie docelowej są na bieżąco (z niewielkim opóźnieniem) aktualizowane na podstawie informacji o zmianach wykonanych w bazie źródłowej. Użytkownik może wybrać obiekty (schematy, tabele), które chce poddać replikacji oraz określić zakres zmian, które mają podlegać replikacji.

1.2 Architektura produktu i ważne informacje





Replikator danych DBPLUS nie ingeruje w pracę bazy źródłowej

Informacje o zmianach wykonanych na źródłowej bazie danych czytywane są z logów transakcji (ang. transaction logs) za pośrednictwem narzędzia LogMiner dostępnego w bazach danych Oracle. Jedyny wpływ jaki ma działanie replikatora na bazę źródłową polega na niewielkim obciążeniu wynikającym z pracy narzędzia LogMiner.

Replikator jest przygotowany do przetwarzania transakcji dowolnej wielkości, jedynym warunkiem jest wystarczająca ilość miejsca na dysku twardym.

Dane są w razie potrzeby zrzucane do plików tymczasowych. Ponieważ pliki tymczasowe mogą zająć dużo miejsca na dysku użytkownik ma możliwość <u>określenia lokalizacji folderu danych replikatora</u>.

SQL Server jako baza źródłowa





Replikacja z SQL Server jako bazą źródłową oparta jest o mechanizm CDC (Change Data Capture), który stanowi standardową funkcjonalność dostarczaną razem z SQL Server. W instancji na której znajduje się źródłowa baza danych zostaje zainstalowany komponent wspierający proces śledzenia zmian (change capture), komponent jest bazą danych w której znajdują się biblioteki ddl oraz funkcje i procedury. Proces śledzenia zmian polega na odczytywaniu informacji o zmianach (przy pomocy CDC) i zapisywaniu ich do plików archiwum zmian. Zmiany zapisane z archiwum są następnie odczytywane przez replikator.

Wszystkie konfiguracje

Replikator posiada mechanizmy zabezpieczające przed próbą ponownego wykonania tej samej operacji oraz przed "gubieniem" operacji. Mechanizmy te działają bez względu na to, czy replikacja została zatrzymana w sposób kontrolowany (zatrzymanie serwisu) czy nagły (np. awaria systemu).

Po kontrolowanym zatrzymaniu oraz po zatrzymaniu nagłym (np. awaria systemu) praca rozpoczyna się w miejscu, gdzie się uprzednio zakończyła lub z niewielkim (kilkuminutowym) narzutem.

Zrzucane co kilka minut "migawki" (ang. snapshot) w połączeniu z danymi tymczasowymi trzymanymi na dysku pozwalają na kontynuację pracy po restarcie replikatora bez konieczności ponownego przetwarzania tych samych zmian pochodzących z bazy źródłowej.

Jeśli dane tymczasowe w katalogu danych albo dane migawki ulegną utracie lub uszkodzeniu konieczne jest ponowne przetworzenie zmian pochodzących z bazy źródłowej tak aby sięgnąć do wszystkich transakcji jakie nie zostały jeszcze wykonane na bazie docelowej. Najkorzystniej jest w takim wypadku ustalić numer SCN do którego cofnięcie się jest konieczne i ustawić go w <u>opcjach replikacji</u> jako startowy numer SCN replikacji.

Obecna wersja replikatora współpracuje wyłącznie z bazami danych Oracle lub SQL Server jako bazami źródłowymi. Jako docelowa baza danych może zostać ustawiona baza Oracle, SQL Server lub PostgreSQL.

1.3 Definicje

Źródłowa baza danych	Baza danych, z której dane (oraz struktury danych) są pobierane do celów replikacji.
Docelowa baza danych	Baza danych, w której dane (oraz struktury danych) są aktualizowane w procesie replikacji.
Menedżer replikacji	Serwis, który pozwala na tworzenie, konfigurowanie i usuwanie replikacji oraz na monitorowanie i zarządzanie procesami replikacji na maszynie, na której jest zainstalowany.
Replikacja	Opis aktualizacji docelowej bazy danych zmianami ze źródłowej bazy danych wraz z bieżącym stanem procesu aktualizacji.
Proces replikacji	Proces aktualizacji docelowej bazy danych zmianami ze źródłowej bazy danych. Mówiąc o uruchomieniu (zatrzymaniu itp.) procesu replikacji będziemy również używać skróconej formy "uruchomienie replikacji".



2 Instalacja i konfiguracja

2.1 Instalacja

Instalator umożliwia instalację jednego lub więcej spośród następujących komponentów:

DBPLUS Data Replicator

Właściwa część replikatora danych.

> Server

Serwis Windows pozwalający na tworzenie i zarządzanie procesami replikacji. Serwis ten będziemy nazywać "menedżerem replikacji".

Client

Klient dostarcza interfejs GUI pozwalający na zarządzanie replikacjami lokalnie (na maszynie na której został zainstalowany) bądź zdalnie.

DBPLUS Data Transfer

Narzędzie do kopiowania danych z tabeli do tabeli w relacyjnych bazach danych.

> Manager

Część narzędzia zajmująca się odczytem danych z bazy źródłowej i zarządzaniem zadaniami transferu danych.

> Writer

Część narzędzia zajmująca się zapisem danych na bazie docelowej.

W tym dokumencie zajmujemy się wyłącznie zagadnieniami dotyczącymi programu DBPLUS Data Replicator, narzędzie DBPLUS Data Transfer pojawia się wyłącznie w kontekście jego użycia przez replikator.

2.2 Serwisy Windows

Menedżer replikacji widoczny jest na liście serwisów Windows jako "DBPLUS Data Replication Manager". Każdy proces replikacji jest osobnym serwisem systemu Windows widocznym jako "DBPLUS Data Replication (nazwa replikacji)". Serwis menedżera replikacji oraz poszczególne procesy replikacji można uruchamiać i zatrzymywać za pomocą standardowych narzędzi do zarządzania usługami w systemie Windows.

Serwis menedżera replikacji pracuje z uprawnieniami *local system*. Serwisy procesów replikacji pracują z uprawnieniami *local service*.

2.3 Konfiguracja menedżera replikacji

W celu skonfigurowania menedżera replikacji na maszynie na której pracuje serwis replikacji należy uruchomić graficzny konfigurator dostępny w menu Windows DBPLUS → DBPLUS Replication Manager Configuration.

DBF	PLUS
better p	erformance

ኛ DBPLUS Replication Manager	r Configuration			_		×
gui ci	ient Service	R	EST Service			
Auth	nentication	C) disable 💿 enable			
Ose local machine authen	tication \bigcirc Use domain authentica	ation A	uthentication			
	Access	O No authentication	 Specify username 	e and pa	ssword	
Grant access to all users	 Restrict access to a specific gro 	up username	restuser			
Net	work setup	password	••••			
TCP/IP port	5220	Ν	letwork setup			
		TCP/IP po	ort 5221			
	CANCEL	SAVE CHANGES				

GUI Client Service

Sekcja pozwala na konfigurację serwisu używanego przez klienta graficznego opisanego w tym dokumencie.

Autentykacja

Autentykacja serwisu klienta graficznego korzysta z mechanizmów uprawnień (użytkownicy, hasła, grupy) systemu Windows. Można wybrać pomiędzy autentykacją na maszynie lokalnej a autentykacją domenową. W przypadku wybrania autentykacji domenowej można dodatkowo podać nazwę domeny. Wartość domyślna oznacza domenę bieżącą dla procesu, na którym uruchomiony jest serwis menedżera replikacji.

Dostęp

Domyślnie dostęp do menedżera replikacji ma każdy użytkownik, który może się zalogować do komputera/domeny. W celu ograniczenia dostępu należy wybrać opcję **Restrict access to a specific group** i wpisać nazwę grupy użytkowników Windows w polu **Group**.

Opcje sieciowe

Domyślnie serwis dla klienta graficznego udostępniony jest jako usługa w sieci korzystająca z portu 5220. Jeśli port 5220 jest zajęty należy wybrać inny dostępny port TCP/IP.

REST Service

Sekcja pozwala na konfigurację serwisu udostępniającego niektóre funkcje menedżera replikacji korzystając z technologii REST. Serwis REST dostarcza podstawowych funkcji związanych z zarządzaniem replikacjami i jest przeznaczony do wykorzystania w skryptach. Domyślnie usługi REST są *wyłączone*.

Szczegółowe informacje na temat API REST zostały udostępnione w osobnym dokumencie.

Autentykacja

Funkcje serwisu REST można udostępniać bez ograniczeń lub chronić hasłem, w tym drugim przypadku należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.



Opcje sieciowe

Domyślnie API REST jest udostępniane na porcie 5221. Jeśli port 5221 jest zajęty należy wybrać inny dostępny port TCP/IP.



3 Uruchamianie programu

Program do zarządzania replikacją można uruchomić z menu Windows DBPLUS \rightarrow DBPLUS Data Replicator lub za pomocą skrótu na pulpicie.

	-		\times
Plus Data Replicator			
onnection parameters			
iyhost.pl			
Authentication			
entication • supply user name and password			
borsuk			
✓ remember password			
e of the recent connections	;		
onnection from list			
v			
CONNECT >			
	Plus Data Replicator	Plus Data Replicator Purple a state and password borsuk orsuk or enember password CONNECT >	Image: state of the recent connections

Pole **port** pozostawiamy puste, chyba, że wcześniej <u>zmieniliśmy ustawienia</u>.

Z autentykacji Windows można korzystać tylko jeśli komputer, z którego się łączymy jest zalogowany do domeny.



4 Tworzenie nowej replikacji

Po pierwszym zalogowaniu na głównym ekranie widoczny będzie wyłącznie przycisk **NEW REPLICATION**.



Naciskamy go i przechodzimy do konfigurowania replikacji.



4.1 Konfiguracja połączenia



W tym kroku należy skonfigurować połączenie ze źródłową (SOURCE) oraz docelową (TARGET) bazą danych. Korzystamy z przycisków **SETUP SOURCE DB** i **SETUP TARGET DB** żeby wprowadzić komplet informacji o połączeniu albo korzystamy z wcześniej wprowadzonych ustawień wybierając je z listy na dole. Po wybraniu z listy możemy nacisnąć **SETUP SOURCE DB** lub **SETUP TARGET DB** aby zweryfikować lub zmodyfikować ustawienia.

Po zakończeniu konfiguracji połączeń przechodzimy do kolejnego etapu naciskając przycisk **TO CONFIGURATION**.



Oracle

💱 DBPLUS Data Replicator					-	- 🗆 X
DBPLUS Data Replicator		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	💡 HELP		र्ुे settings	
1. SELECT DATABASES 2. CC	ONFIGURE 3. V	IEW REPORT	4. SETUP	START OPTIONS	5. NAME	& CREATE
	Setup source databas	e connection	✓ save for	ater use		
			- P			
	ONACLE					
connection name	SOURCE	 Setup re Let prog 	eplication user i gram create and	manually I configure the user for y	/ou	
setup mode	Basic	Sys adm	in credentials (for setup purposes only)		
server	myserver	use	er name SYS			
port	1522	pa	assword •••		_	
service identifier type	Service name	replication	n user credentia	als 🗹 create if not exis	ts	
service name	SOURCE	use	er name MYU	SER		
container name		pa	eee		_	
	-					
	SETUP RE	PLICATION USER >				
		\mathbf{k}				
			(())			
			< CANCEL		SAVE >	

W polu **connection name** wprowadzamy dowolną wybraną przez siebie nazwę dla połączenia. Wprowadzona tu nazwa będzie później używana przez program. Jeśli zaznaczymy **save for later use** wprowadzone ustawienia będą dostępne do ponownego użycia poprzez wybór z listy.

Możliwe są dwa sposoby konfiguracji użytkownika na potrzeby replikacji:

Setup replication user manually

Wprowadzamy nazwę i hasło użytkownika uprzednio utworzonego i skonfigurowanego.

Jeśli wybierzemy tę opcję dostępny będzie przycisk **TEST CONNECTION**. Z przycisku **TEST CONNECTION** należy skorzystać w celu sprawdzenia, czy połączenie działa. Należy pamiętać, że połączenie jest weryfikowane *na maszynie, na której działa serwis replikacji,* nie na maszynie na której aktualnie pracujemy.

Let program create and configure the user for you

Użytkownik jest automatycznie tworzony (o ile zaznaczymy opcję **create if not exists**) i konfigurowany. W tym celu konieczne jest wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła administratora systemu. Nazwa użytkownika i hasło administratora systemu są wykorzystywane tylko na potrzeby procesu konfiguracji i nie są nigdzie zapisywane.

Jeśli wybierzemy tę opcję dostępny będzie przycisk **SETUP REPLICATION USER**. Naciśnięcie go uruchomi funkcję, która tworzy użytkownika (jeśli to konieczne) oraz nadaje mu niezbędne uprawnienia. Przy okazji zweryfikowana zostaje możliwość połączenia z bazą danych.

Po zakończeniu zatwierdzamy zmiany przyciskiem SAVE.



SQL Sever

🖏 DBPLUS Data Replicator				- 🗆 X	
DBPLUS Data Replicator		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	HELP MAILING	绞 settings (disconnect	
1. SELECT DATABASES 2. CC	ONFIGURE 3. VIEN	W REPORT 4. SE	TUP START OPTIONS	5. NAME & CREATE	
	Setup source database	connection	ve for later use	1	
	O ORACLE	MS SQL SERVER			
connection name	SOURCE	 Setup replication Let program creater 	n user manually ate and configure the user for v	ou.	
server	myserver	sys admin creder	ntials (for setup purposes only)		
port	1433	authentication	Database	0	
service name		user name	sa		
database name	MyDB	password	•••		
ne re	equire secure connection (SSL)	replication user cre	edentials 🔽 create if not exist	5	
tr	rust server certificate	authentication	Database	٥	
		user name	MYUSER		
		password	•••		
SETUP REPLICATION USER >					
< CANCEL SAVE >					
		•			

W polu **connection name** wprowadzamy dowolną wybraną przez siebie nazwę dla połączenia. Wprowadzona tu nazwa będzie później używana przez program. Jeśli zaznaczymy **save for later use** wprowadzone ustawienia będą dostępne do ponownego użycia poprzez wybór z listy.

Możliwe są dwa sposoby konfiguracji użytkownika na potrzeby replikacji:

Setup replication user manually

Wprowadzamy nazwę i hasło użytkownika uprzednio utworzonego i skonfigurowanego.

Jeśli wybierzemy tę opcję dostępny będzie przycisk **TEST CONNECTION**. Z przycisku **TEST CONNECTION** należy skorzystać w celu sprawdzenia, czy połączenie działa. Należy pamiętać, że połączenie jest weryfikowane *na maszynie, na której działa serwis replikacji,* nie na maszynie na której aktualnie pracujemy.

Let program create and configure the user for you

Użytkownik jest automatycznie tworzony (o ile zaznaczymy opcję **create if not exists**) i konfigurowany. W tym celu konieczne jest wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła administratora systemu. Nazwa użytkownika i hasło administratora systemu są wykorzystywane tylko na potrzeby procesu konfiguracji i nie są nigdzie zapisywane.

Jeśli wybierzemy tę opcję dostępny będzie przycisk **SETUP REPLICATION USER**. Naciśnięcie go uruchomi funkcję, która tworzy użytkownika (jeśli to konieczne) oraz nadaje mu niezbędne uprawnienia. Przy okazji zweryfikowana zostaje możliwość połączenia z bazą danych.



Domyślnie szyfrowane są tylko dane logowania. Opcja **require secure connection** wymusza korzystanie z bezpiecznego połączenia również dla danych. Opcja **trust server certificate** pozwala na użycie bezpiecznego połączenia bez weryfikacji certyfikatu serwera (co pozwala na stosowanie samodzielnie podpisanych certyfikatów).

Jeśli replikowana baza danych należy do grupy Always On Availability Group użytkownik powinien zostać skonfigurowany na wszystkich serwerach należących do grupy, w przeciwnym razie replikacja przestanie działać po przełączeniu się grupy na inny serwer. W przypadku kiedy wybrano opcję automatycznego tworzenia i konfiguracji użytkownika program zaproponuje wykonanie tej operacji na wszystkich serwerach należących do grupy Always On. W razie potrzeby można wyłączyć konfigurację użytkownika na serwerze nie będącym aktywną repliką używając przełącznika **include**.

The selected database belongs to Always On Availability Group AlwaysOnCluster.					
Replication user should be set up on all nodes of the group to ensure correct					
functioning of replication process after switch occurs.					
DBPLUSSQLSRV1\SQLNODE1	e				
DBPLUSSOLSRV2\SOLNODE2	e				

Jeśli program nie będzie w stanie połączyć się z serwerem bazy danych korzystając z wyświetlonych nazw (w powyższym przykładzie DBLPUSSQLSRV1\SQLNODE1 lub DBLPUSSQLSRV2\SQLNODE2) należy postąpić zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi <u>tutaj</u>.

Po zakończeniu zatwierdzamy zmiany przyciskiem SAVE.



Dodatkowa konfiguracja dla SQL Server

🗟 DBPLUS Data Replicator						_		×
DBPLUS Data Replicat	tor			P HELP		र्िु settings		ест
1. SELECT DATABASES	2. CONFIGURE	\geq	3. VIEW REPORT	4. SETUP S	TART OPTIONS	5. NAME	& CREATE	
	Sel	ect sou	rce and target	databases				
	· • •			c.	ו			
	$\overline{}$. C				
	SOURCE		\rightarrow	TARG	GET			
	SETUP SOURCE DI	в 🗲		SETUP TAR	GET DB >			
	_		— or —					
		0			٥			
	•							
	.	DBPLUS	S Change Captur	e Component				
	In order for the installed on data	replication base server	to run DBPLUS Change localhost\SQLSERVER20	Capture Component n 117.	nust be			
	Componen	nt will be ins	talled in a dedicated data	abase, described below				
	database name	dbpluscc			_			
		dbplusce.h	og.ldf		_			
	Records of	f captured c	hanges will be stored o	n disk in archive files.	Folder			
	archive folder	cessible from D:\Change	m the machine where the CaptureData	e database server runs.				
			INSTALL					
			INSTALL					
				< BACK TO DASHBO		CONFIGURATION	1 >	

Po powrocie do poprzedniego ekranu pojawią się opcje dotyczące instalacji komponentu DBPLUS Change Capture. Więcej informacji na temat komponentu znajduje się <u>tutaj</u>.

Dostępne są następujące parametry:

database name	Nazwa bazy danych, w której zostanie zainstalowany komponent.			
data file	Nazwa pliku danych dla bazy danych, w której zostanie zainstalowany			
	komponent.			
log file	Nazwa pliku logu transakcyjnego dla bazy danych, w której zostanie			
	zainstalowany komponent.			
archive folder	Folder dla archiwum zmian.			
	W procesie śledzenia zmian w oparciu o komponent informacje o zmianach			
	zapisywane są na dysk. Informacje o zmianach zapisane w plikach nazywamy			
	"archiwum zmian". Parametr określa jego lokalizację. Należy pamiętać, że ta			
	lokalizacja musi być dostępna z poziomu źródłowej instancji SQL Server.			



W tym miejscu udostępniono jedynie podstawowe (niezbędne) parametry. Zaawansowane opcje komponentu DBPLUS Change Capture można ustawić po utworzeniu replikacji korzystając z <u>ekranu</u> <u>zarządzania komponentem Change Capture</u>.

Po uzupełnieniu parametrów wykonujemy instalację komponentu używając przycisku INSTALL.

Po udanej instalacji komponentu panel instalacji komponentu wyświetli komunikat:



Jeśli replikowana baza danych należy do grupy Always On Availability Group komponent powinien zostać zainstalowany na wszystkich serwerach należących do grupy, w przeciwnym razie replikacja przestanie działać po przełączeniu się grupy na inny serwer. Domyślnie instalacja i aktualizacja wersji komponentu wykonuje się na wszystkich serwerach grupy Always On. W razie potrzeby można wyłączyć instalację na serwerze nie będącym aktywną repliką używając przełącznika **include**. Instalacja komponentu na aktywnej replice jest wymagana do kontynuacji procesu tworzenia replikacji.



Jeśli program nie będzie w stanie połączyć się z serwerem bazy danych korzystając z wyświetlonych nazw (w powyższym przykładzie DBLPUSSQLSRV1\SQLNODE1 lub DBLPUSSQLSRV2\SQLNODE2) należy postąpić zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi <u>tutaj</u>.



PostgreSQL

🗟 DBPLUS Data Replicator				– 🗆 X
DBPLUS Data Replicator		і Он		ố; settings (Disconnect
1. SELECT DATABASES 2. CC	DNFIGURE 3. VIEW	REPORT 4. SE	TUP START OPTIONS	5. NAME & CREATE
:	Setup target database c	onnection 🗹 save	e for later use	
	O ORACLE O MS SQL	SERVER	ES	
connection name	POSTGRES_1	replicat	ion user credentials	
server	myserver	user name	MYUSER	
port	5432	password	•••	
service name				
database name	MYDB			
√ re □ tr	quire secure connection (SSL) ust server certificate			
	TEST CON			
		77		Y
				SAVE >

W polu **connection name** wprowadzamy dowolną wybraną przez siebie nazwę dla połączenia. Wprowadzona tu nazwa będzie później używana przez program. Jeśli zaznaczymy **save for later use** wprowadzone ustawienia będą dostępne do ponownego użycia poprzez wybór z listy.

Bezpieczne połączenie jest zawsze używane, jeśli serwer je udostępnia, opcja **require secure connection** *wymusza* użycie bezpiecznego połączenia. Opcja **trust server certificate** pozwala na użycie bezpiecznego połączenia bez weryfikacji certyfikatu serwera (co pozwala na stosowanie samodzielnie podpisanych certyfikatów).

Po zakończonej konfiguracji należy skorzystać z przycisku **TEST CONNECTION** w celu sprawdzenia, czy połączenie działa. Należy pamiętać, że połączenie jest weryfikowane *na maszynie, na której działa serwis replikacji*, nie na maszynie na której aktualnie pracujemy.

Po zakończeniu wciskamy przycisk SAVE.

4.2 Konfiguracja reguł replikacji

Na tym etapie określamy **co** oraz **jak** ma być replikowane, tzn.

- jakie schematy i tabele,
- jakie operacje

mają podlegać replikacji, oraz transformacje, jakim mają podlegać dane:

- zmiana nazw schematów,
- zmiana nazw tabel.



Konfiguracja reguł replikacji udostępnia pasek narzędzi:



Pierwszą decyzją jaką należy podjąć jest wybór pomiędzy trybem **CUSTOM REPLICATION** i **EXACT REPLICATION**.



EXACT REPLICATION

(Tryb ten dostępny jest wyłącznie przy replikacji Oracle \rightarrow Oracle)

Oznacza replikację całej bazy danych. Jeśli wybierzemy ten tryb nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych czynności konfiguracyjnych.



Tryb *exact* dostępny jest tylko dla replikacji pomiędzy dwoma bazami Oracle.

W trybie *exact* nie będą przenoszone zmiany dotyczące pewnych schematów systemowych. Obowiązują <u>ograniczenia opisane w osobnym rozdziale</u>, w szczególności nie wszystkie typy danych są obsługiwane.

W sekcji **Exclude specific DDL commands** można zdefiniować polecenia DDL, które nie będą replikowane. Jest to przydatne w celu wyłączania z replikacji poleceń administracyjnych, których działanie zależy od otoczenia systemowego.

chec	k command	create spfile from pfile='C:\ora\pfile\init.ora'	
	DELETE X	ADD + Search	Q
	Template		.
~	CREATE *PFILE	E FROM *PFILE	

Zasady definiowania szablonów poleceń DDL:

• Porównywaniu podlegają słowa polecenia (tj. słowa kluczowe, operatory, literały) ze słowami szablonu, spacje służą oddzieleniu słów, ilość i rodzaj białych znaków nie ma znaczenia,



- Wielkość znaków nie ma znaczenia,
- Komentarze w analizowanym poleceniu DDL są pomijane,
- W obrębie pojedynczego słowa można używać symboli specjalnych * i ? (dowolny ciąg znaków i dowolny znak),
- Specjalne słowo ... (trzy kropki) oznacza dowolny ciąg słów (również pusty) w analizowanym poleceniu DDL.

W celu weryfikacji, czy szablon działa zgodnie z zamierzeniem należy w polu **check command** wpisać polecenie DDL. Obok szablonów, do których polecenie pasuje pojawi się zielony znaczek.

CUSTOM REPLICATION

Oznacza replikację wybranych operacji dla wybranych schematów i tabel. W tym trybie możliwa jest replikacja:

- danych
- struktur danych: definicje tabel i widoków wraz z kolumnami, indeksów
- kodu: pakiety, procedury i funkcje



Obowiązują <u>ograniczenia opisane w osobnym rozdziale</u>, w szczególności nie wszystkie typy danych są obsługiwane.

Konfiguracja dla trybu *custom* posiada trzy poziomy:

- 1. Poziom bazy danych (globalny)
- 2. Poziom schematu (dla poszczególnych schematów)
- 3. Poziom tabeli (dla poszczególnych tabel)

Filtrowanie

Na każdym poziomie można określić **ustawienia zaawansowane filtrowania** sterujące replikacją konkretnych **operacji** na określonych **obiektach** bazy danych.

Uwaga! Ustawienia filtrowania operacji zmieniają się w zależności od wybranych silników baz danych dokładne ustawienia są opisane na końcu rozdziału w sekcji "Filtrowanie DDL w zależności od silników baz danych" poniższy opis dotyczy replikacji Oracle -> Oracle





Określane na poziomie bazy danych:

user Użytkownicy bazy danych.

Określane z dokładnością do schematu:

view	Definicje widoków.	
code	Pakiety, procedury i funkcje.	

Określane z dokładnością do tabeli:

table	Definicje tabel.
index	Definicje indeksów.
data	Dane (rekordy).

Zmiana nazw obiektów

Na poziomie schematu i tabeli można określić **ustawienia zmiany nazw obiektów**. Ustawienia zamiany nazwy umożliwiają przenoszenie danych pomiędzy schematami i tabelami, których nazwy różnią się pomiędzy bazą źródłową a docelową.



Use <NAME> as a placeholder for the original schema or table name. E. g. to insert prefix ALT_ before the names of all tables in a schema specify ALT_<NAME> as table name replacement on the schema level.

W nazwie obiektu docelowego można użyć specjalnej sekwencji znaków <NAME>, która zostanie zastąpiona nazwą obiektu źródłowego. Umożliwia to w szczególności dodanie prefiksu do wszystkich tabel w obrębie schematu: w tym celu należy wprowadzić wartość PREFIKS<NAME> w polu *target table name* na poziomie *schematu*.

Poziom schematu:	
target schema name	Dla operacji dotyczących schematu [1] i tabeli [2] w obrębie danego schematu zostanie podmieniona nazwa schematu na podaną. Dla poszczególnych <i>tabel</i> można ustawić inny schemat docelowy.
target table name	Dla wszystkich operacji dotyczących tabel [2] w obrębie schematu zostanie podmieniona nazwa tabeli na podaną. Z oczywistych względów wpisana nazwa musi zawierać sekwencję specjalną <name>. Dla poszczególnych <i>tabel</i> można wybrać inną nazwę w bazie docelowej.</name>
Poziom tabeli:	
target schema name	Dla operacji dotyczących tej tabeli [2] zostanie podmieniona nazwa schematu na podaną tutaj. Daje to możliwość "przeniesienia" wybranych tabel do różnych schematów.



target table name Dla operacji dotyczących tej tabeli [2] zostanie podmieniona nazwa tabeli na podaną.

[1] Operacje dotyczące schematu to operacje dodające/usuwające/zmieniające:

- Widoki (view),
- Pakiety, procedury i funkcje (code).

[2] Operacje dotyczące tabeli to operacje dodające/usuwające/zmieniające:

- Tabele (table),
- Indeksy (index),
- Dane (data).

Zmiana nazw i wyłączenie replikacji kolumn



Z konfiguracji na tej zakładce korzystamy, jeśli dane z określonej kolumny z bazy źródłowej mają trafić do kolumny o innej nazwie w bazie docelowej, albo mają być pomijane podczas replikacji.

Mapowanie pomiędzy kolumnami źródłowymi i docelowymi możemy wprowadzać ręcznie na poziomie tabeli. Jeśli nazwa tabeli stanowi wzorzec (zawiera znaki * lub ?) wówczas oprócz nazw kolumn trzeba wprowadzić nazwę tabeli źródłowej (nazwa tabeli musi być zgodna ze wzorcem). Aby wyłączyć kolumnę z replikacji należy wprowadzić jej nazwę i wyłączyć znacznik w kolumnie **Replicate**.

	MANUAL	COLUMN MAPPING	i
DELETE X	ADD 🕂	Search	Q
Source column name	Replicate	Target column name	
AMOUNT IN EUR	\checkmark	AMOUNT_IN_EUR	
AMOUNT IN USD	\checkmark	AMOUNT_IN_USD	
UNUSED_DATA		NOT REPLICATED	

Alternatywną metodą mapowania kolumn jest mapowanie *automatyczne*, zgodnie z *regułą* podaną przez użytkownika. Możliwość określania mapowania automatycznego została wprowadzona z myślą o sytuacji, kiedy maksymalna długość nazw kolumn w docelowej bazie danych jest mniejsza niż w źródłowej bazie danych. Chcemy aby w momencie, gdy na środowisku źródłowym pojawi się nowa kolumna, której nazwa jest dłuższa niż pozwala na to docelowa baza danych, replikator automatycznie dokonywał przycięcia nazwy kolumny, co pozwoli na kontynuację procesu replikacji. Wygenerowane w ten sposób nazwy kolumn są zapamiętywane i można je obejrzeć na ekranie konfiguracji reguł replikacji w sekcji poświęconej zmianie nazw kolumn. Jeśli nazwa jaka została wygenerowana automatycznie zostanie później uznana za nieodpowiednią będzie ją można w dowolnym momencie zmienić na inną w następujący sposób:

- 1. Zatrzymujemy replikację,
- 2. W bazie docelowej zmieniamy nazwę kolumny,



- 3. W konfiguracji na poziomie tabeli używamy przycisku **CONVERT TO MANUAL** aby przenieść mapowanie na listę mapowań ręcznych,
- 4. Na liście mapowań ręcznych dokonujemy edycji,
- 5. Wznawiamy replikację.

			AUTO COLUMN MAPPING		
こ)	CHANGE Limit co	lumn names' length		Inherited from database	level.
	maximum	length 3	30		
	Column names will be replaced by shortened names whenever their length exceeds the length specified above. If simply truncating a column name would lead to a duplicate, digits will be appended at the end of the name to obtain a unique name.				
	CONVERT TO MANUAL			Search	Q
	Source schema	Source tabl	Source column name	Target column name	
	SALES	CUSTOMERS	IS_ELIGIBLE_FOR_SPECIAL_DISCOUNT	IS_ELIGIBLE_FOR_SPECIAL_DISCOU	
	l				J

Mapowanie automatyczne może zostać włączone na dowolnym poziomie konfiguracji. Ustawienia mapowania automatycznego będą dziedziczone na niższe poziomy konfiguracji, chyba że dokonamy zmiany przełącznikiem **CHANGE**.

Mapowania wprowadzone ręczne mają pierwszeństwo przed wygenerowanymi automatycznie.

Poziom bazy danych

DB: 🚍 Mojabaza	CUSTOM REPLICATION EXACT REPLICATION Choose CUSTOM REPLICATION if you want to pick schemas and tables to replicate with specific features turned on or off. Choose EXACT REPLICATION to obtain a verbatim copy of the source database.	e a
	REPLICATE ALL SCHEMAS AND TABLES EXCEPT SELECTED REPLICATE ONLY SELECTED SCHEMAS AND TABLES	
	✓ configure default schema advanced options ✓ configure default table advanced options	

Na poziomie bazy danych wybieramy jedną z opcji: **REPLICATE ALL SCHEMAS AND TABLES EXCEPT SELECTED** lub **REPLICATE ONLY SELECTED SCHEMAS AND TABLES**.

REPLICATE ALL SCHEMAS AND TABLES EXCEPT SELECTED oznacza, że wszystkie schematy i tabele są replikowane, chyba, że zostaną **wyłączone** ustawieniami na niższych poziomach konfiguracji. Wybór tej opcji wymusza wprowadzenie domyślnych ustawień zaawansowanych filtrowania schematu i tabeli.

REPLICATE ONLY SELECTED SCHEMAS AND TABLES oznacza, że replikowane są tylko schematy i tabele wybrane na niższych poziomach konfiguracji. Wprowadzenie domyślnych ustawień zaawansowanych filtrowania jest opcjonalne.

Poziom schematu

Ustawienia na poziomie schematu będą nam potrzebne jeżeli:

• Chcemy dodać schematy do replikacji w przypadku użycia opcji REPLICATE ONLY SELECTED SCHEMAS AND TABLES na poziomie bazy danych,



- Chcemy wyłączyć schematy z replikacji w przypadku użycia opcji REPLICATE ALL SCHEMAS AND TABLES EXCEPT SELECTED na poziomie bazy danych,
- Chcemy zmienić **ustawienia** dla wybranych schematów.

SCHEMA NAME		
•	5	
SCHEMA NAME	TABLE NAME	
	•	

W celu dodania pozycji konfiguracji na poziomie schematu naciskamy przycisk z "plusikiem" po czym pojawia się ekran dodawania schematów do konfiguracji:

🖏 DBPLUS Data Replicator					-	
DBPLUS Data Replicator		6	💡 HELP		र्िंे settings	
	Add schemas to co	nfigurat	tion			
Enter schema name	EXCLUDE	`	× - × c	Add the follo	wing schemas	ð
TESTDATA	CONFIGURE	>		to the cu	rrently selected	
			< CANCEL		CONFIRM >	

Po lewej stronie wprowadzamy nazwę schematu. Możemy wybrać jeden lub więcej schematów z listy, wpisać nazwę schematu (schemat nie musi istnie w momencie wprowadzania konfiguracji), możemy również wprowadzić **wzorzec** zawierający <u>znaki specjalne</u>.

Po wprowadzeniu nazwy naciskamy na jeden z przycisków w środkowej części ekranu (wybór przycisków zależy od opcji wybranej na poziomie bazy danych). Nazwa schematu pojawi się na liście z prawej strony.

Pozycje dotyczące schematu mogą należeć do jednego z trzech rodzajów:

+	Dodanie schematu do	Wymagane jest wprowadzenie ustawień zaawansowanych filtrowania dla schematu, o ile nie wprowadzono ich na poziomie bazy danych.
	replikacji.	Można wprowadzać pozycje konfiguracji dla tabel należących do tego schematu.



-	Wyłączenie schematu z replikacji.	Nie ma żadnych dalszych ustawień do wprowadzenia.
ß	Zmiana ustawień .	Wymagane jest wprowadzenie ustawień zaawansowanych filtrowania dla schematu, o ile nie wprowadzono ich na poziomie bazy danych. Można wprowadzać pozycje konfiguracji dla tabel należących do tego schematu.

Następnie zatwierdzamy wybór przyciskiem **CONFIRM**. Po zatwierdzeniu wybrane schematy pojawią się na głównym ekranie konfiguracyjnym reguł replikacji.

SCHEMA NAME	
- FLOWS_FILES	Schema FLOWS_FILES will be excluded from replication.
C TESTDATA	REPLICATE ALL TABLES REPLICATE SELECTED TABLES Image: Configure this schema advanced options Image: Configure default table Configure default table advanced options

Dodaną pozycję można usunąć korzystając z przycisku z "krzyżykiem".

Dla pozycji typu "zmiana ustawień" oraz "dodanie do replikacji" wybieramy jedną z opcji: **REPLICATE ALL TABLES** lub **REPLICATE SELECTED TABLES**.

REPLICATE ALL TABLES oznacza, że wszystkie tabele należące do danego schematu będą replikowane, chyba, że zostaną wskazane jako **wyłączone** na poziomie konfiguracji tabel. Wybór tej opcji wymusza wprowadzenie domyślnych ustawień zaawansowanych filtrowania dla tabeli.

REPLICATE SELECTED TABLES oznacza, że replikowane będą tylko te tabele należące do danego schematu, które zostaną wskazane na poziomie konfiguracji tabel. Wprowadzenie domyślnych ustawień zaawansowanych filtrowania dla tabel jest opcjonalne.

Poziom tabeli

Ustawienia na poziomie tabeli będą nam potrzebne jeżeli:

- Chcemy **dodać** tabele do replikacji w przypadku użycia opcji **REPLICATE SELECTED TABLES** na poziomie schematu,
- Chcemy wyłączyć tabele z replikacji w przypadku użycia opcji REPLICATE ALL SCHEMAS AND TABLES EXCEPT SELECTED na poziomie bazy danych lub REPLICATE ALL TABLES na poziomie schematu,
- Chcemy zmienić ustawienia dla wybranych tabel.



SCHEMA NAME			
- FLOWS_FILES	×	Schema FLOWS_FILES will be excluded from replication.	
eta testdata	×	REPLICATE ALL TABLES REPLICATE SELECTED TABLES Configure this schema advanced options Configure default table Configure default table	
	÷		
SCHEMA NAME	T	TABLE NAME	

W celu dodania pozycji konfiguracji na poziomie tabeli naciskamy przycisk z "plusikiem". Przechodzimy na ekran dodawania tabel do konfiguracji:

😨 DBPLUS Data Replicator				_	
DBPLUS Data Replicator	i	P HELP		ණී Settings	
Add tables to co	nfigura	ation			
Select schema		×·	Add the fol	lowing tables	ð
FIN		× · × ·	 FIN.LEDGER_ALL FIN.LEDGER_BOOM FIN.LEDGER_ENT 	OCATIONS DKS IRIES	
Enter table name	>			_	
LEDGER_ACCOUNTS	4	-	to the cu	rrently selected	ł
				^	
				77	
		< CANCEL		CONFIRM >	

Po lewej stronie dokonujemy wyboru tabel, które chcemy dołączyć do konfiguracji, mamy do wyboru dwie metody.

Wybór tabel (zakładka **SELECT**)

Na górze wprowadzamy nazwę schematu. Możemy wybrać schemat z listy, wpisać nazwę schematu (schemat nie musi istnie w momencie wprowadzania konfiguracji), lub wprowadzić **wzorzec** zawierający <u>znaki specjalne</u>. Poniżej możemy wybrać jedną lub więcej tabel z listy (lista pojawi się, jeśli wybraliśmy istniejący schemat), wpisać nazwę tabeli, lub wprowadzić **wzorzec** ze <u>znakami specjalnymi</u>.

Import nazw tabel (zakładka IMPORT)



					1
	¢	SELECT	В		
FIN	1	1-		1	\$
Ŭ.	Cha whit quo sing sche	racters , (co tespace are tation marks " Ile entry may ema.name (sepa	mma) ; (treated cas may be use be nome arated by do	semicolon) an se arators. ed to delimit na (vithoutosche ot)	d any Double ames. A ma) or
C:\	Temp	tables.txt			
		2	IMPORT		
×	FIN.L	EDGER_BOOKS		7	
×	FIN.L	EDGER_ENTRIES	5	4	
×	FIN.L	EDGER_ACCOU	NTS		
x	FIN.L	EDGER ALLOCA	TIONS		

W górnym polu tekstowym możemy wprowadzić domyślny schemat, przy czym jest to potrzebne tylko w przypadku, kiedy importowany zestaw tabel zawiera same nazwy tabel bez określenia schematu. W dolnym polu tekstowym wprowadzamy ścieżkę do importowanego pliku. Po naciśnięciu przycisku **IMPORT** nazwy tabel zostaną zaimportowane i wyświetlone w dolnej części. Interpretacja zawartości importowanego pliku podlega następującym regułom:

- 1. Znaki: , (przecinek) ; (średnik) oraz białe znaki oddzielają pozycje,
- 2. Pozycja może zawierać samą nazwę tabeli lub schemat i nazwę tabeli, oddzielone kropką,
- 3. Nazwy można zawierać w podwójnych cudzysłowach.

Przykładowa zawartość pliku importu (wynik importu będzie identyczny jeśli wpisaliśmy FIN jako schemat domyślny):

LEDGER_BOOKS, LEDGER_ENTRIES, LEDGER_ACCOUNTS, LEDGER_ALLOCATIONS

```
FIN.LEDGER_BOOKS;FIN.LEDGER_ENTRIES;FIN.LEDGER_ACCOUNTS;FIN.LEDGER_ALLOCATIONS
```

```
"FIN"."LEDGER_BOOKS" "FIN"."LEDGER_ENTRIES" "FIN"."LEDGER_ACCOUNTS"
"FIN.LEDGER_ALLOCATIONS"
```

Po wprowadzeniu nazwy schematu i tabel naciskamy jeden z przycisków na środku ekranu (wybór przycisków zależy od opcji wybranej na poziomie bazy danych i na poziomie schematu). Nazwa tabeli pojawi się na liście z prawej strony.

Pozycje dotyczące tabeli mogą należeć do jednego z trzech rodzajów:

+	Dodanie tabeli do replikacji.	Wymagane jest wprowadzenie ustawień zaawansowanych filtrowania dla tabeli, o ile nie wprowadzono ich na wyższym poziomie.
_	Wyłączenie tabeli z replikacji.	Nie ma żadnych dalszych ustawień do wprowadzenia.
ß	Zmiana ustawień .	Wymagane jest wprowadzenie ustawień zaawansowanych filtrowania dla tabeli.

Następnie zatwierdzamy wybór przyciskiem **CONFIRM**. Po zatwierdzeniu wybrane tabele pojawią się na ekranie konfiguracyjnym.





Dodaną pozycję można usunąć korzystając z przycisku z "krzyżykiem".

Przycisk z "filtrem" służy do zmiany trybu przeglądania pozycji konfiguracji dotyczące tabel:

×	Show all tables	Pokazuje wszystkie pozycje poziomu tabel.
T	Show only tables for	Pokazuje tylko te pozycje poziomu tabel, które należą do schematu
	selected schema	aktualnie wybranego spośród pozycji dotyczących schematów.

Mapowanie przestrzeni tabel (tablespace)

Na poziomie bazy danych dostępna jest zakładka TABLESPACE MAPPING



Ustawienia na zakładce pozwalają mapować przestrzenie tabel (tablespace) pomiędzy źródłową i docelową bazą danych.

	DELETE X ADD +	Search	Q
	Source tablespace	Target tablespace	
*	TS_1	USERS	
*	TS_2	USERS	

W kolumnie **Source tablespace** wprowadzamy nazwę przestrzeni tabel w bazie źródłowej (nazwa może zawierać znaki specjalne * i ?), w kolumnie **Target tablespace** nazwę odpowiadającej jej przestrzeni tabel w bazie docelowej. Efektem będzie podmiana identyfikatorów przestrzeni tabel w poleceniach DDL wykonywanych w bazie docelowej.

Uwaga: Mapowanie wpływa jedynie na przestrzenie tabel określone w poleceniach DDL, jeśli przestrzeń tabel nie została określona w ramach polecenia DDL obiekt zostanie utworzony w domyślnej przestrzeni tabel zgodnie z konfiguracją bazy danych.

Znaki specjalne

Zgodnie z powszechnie obowiązującą konwencją znaczenie znaków specjalnych w nazwach schematów, tabel i przestrzeni tabel jest następujące:

*	Zastępuje dowolny ciąg znaków.
?	Zastępuje dokładnie jeden znak.



Zakończenie konfiguracji reguł replikacji



Na zakończenie naciskamy przycisk **TO REPORT** w dolnej części ekranu i przechodzimy do kolejnego etapu tworzenia nowej replikacji.

Baza źródłowa	Baza docelowa	Przenoszone operacje DDL
ORACLE	ORACLE	W trybie CUSTOM: Create, Alter, Drop User Create, Alter, Drop Package/Procedure/Function Create, Alter, Drop View Create, Alter, Drop, Rename Table W trybie EXACT: Wszystkie polecenia DDL
SQL Server	SQL Server	Create, Alter, Drop, Rename Table
SQL Server	Oracle	Create, Alter, Drop, Rename Table
ORACLE, SQL Server	PostgreSQL	Nie są przenoszone żadne operacje DDL
ORACLE	SQL Server	Nie są przenoszone żadne operacje DDL

Przenoszone operacje DDL w zależności od wybranych silników baz danych

4.3 Generowanie raportu

Po potwierdzeniu konfiguracji reguł replikacji system wygeneruje raport. Może to potrwać parę chwil. Raportowane są informacje o wolumenie danych do przeniesienia oraz o wykrytych potencjalnych problemach.



🖓 DBPLUS Data Replicator	- 🗆 X
DBPLUS Data Replicator	ပ္ခ်ို HELP ကြာ MAILING ဆြဲ SETTINGS ပြဲ DISCONNECT
1. SELECT DATABASES 2. CONFIGURE 3. VIEW REPORT	4. SETUP START OPTIONS 5. NAME & CREATE
SUMMARY	
Number of tables 18 Data volume 13.1 MB Index volume 22.1 MB	
SYSTEM CHECK RESULTS	
Some of the tables selected for replication have no unique index. This may lead to runtime problem FIN.INPUT_FILES	ims.
Archive logs are available Archive logs are available for the period of 15 days.	
	Ŷ
< B/	ACK TO CONFIGURATION TO START OPTIONS >

Wygenerowany teraz raport będzie później dostępny do wglądu. Do kolejnego kroku przechodzimy naciskając przycisk **TO START OPTIONS**.

4.4 Opcje rozruchu

Mamy do wyboru dwa tryby rozruchu replikacji: ręczny i automatyczny.

4.4.1 Tryb ręczny

Uruchamianie replikacji w trybie ręcznym wymaga wykonania następujących kroków:

- 1. Określenie **punktu startowego** w ustawieniach replikacji.
- 2. Przygotowanie docelowej bazy danych poprzez przeniesienie danych odpowiadających stanowi bazy źródłowej na punkt startowy.
- 3. Uruchomienie replikacji.

Punkt startowy jest wyrażony numerem ostatnio wykonanej zmiany w bazie danych, jest to SCN (System Change Number) w bazie Oracle, LSN (Log Sequence Number) w bazie SQL Server. Proces replikacji będzie przenosić operacje należące do transakcji, które **zakończyły się po** momencie określonym przez punkt startowy. Innymi słowy przenoszone będą transakcje, dla których SCN/LSN operacji *commit* jest **wyższy** od SCN/LSN określony jako punkt startowy replikacji.

Po wykonaniu konfiguracji punktu startowego przechodzimy do kolejnego kroku naciskając przycisk **TO NAMING**.

Wybór punktu startowego przebiega w różny sposób w zależności od tego, czy bazą źródłową jest Oracle czy SQL Server.



Oracle

	Setup replication start point		
ÿ:	Replication process will transfer transactions commited after the start point. You can use one of the following methods to set up replication start point: 1. Let start point be determined at the moment replication starts as current database SCN. 2. Specify it manually. 3. Let start point be determined by data imported to the target database. The third method will only work when scripts generated by the DBPLUS Data Replicator tools are used for data import.		L
0	Current SCN on replication start		
	Enter start point		
ÿ	Transaction log reading start position Replicator will automatically calculate the point from which to start reading transaction log to accomodate the start point as specified above. In rare cases you might want to manually override its choice.	() 2	•
	Data pump script		
	Activate data pump script creation tool after this wizard has been finished	3)

PUNKT STARTOWY [1]

	W momencie pierwszego uruchomienia proces replikacji odczytuje wartość		
Current SCN on	bieżącego SCN w bazie źródłowej. Odczytany SCN staje się punktem		
current SCN on	startowym replikacji.		
replication start	Z tego ustawienia można korzystać, jeśli baza źródłowa jest nieaktywna i nie		
	będzie aktywna zanim replikacja zostanie uruchomiona.		
Set manually	Pozwala wpisać numer SCN punktu startowego.		
	Punkt startowy ustalany na podstawie ostatniego importu danych		
	wykonanego za pomocą udostępnionego przez replikator narzędzia do		
	generowania skryptów data pump. W czasie wykonywania skryptu		
Automatically set by	importującego w bazie docelowej zapisywana jest informacja o numerze		
import	SCN dla którego wykonany został eksport danych (parametr flashpoint		
·	narzędzia data pump). Jeśli wybrano opcję automatically set by import ta		
	informacja zostanie odczytana podczas uruchamiania replikacji i SCN dla		
	którego wykonano eksport danych stanie się punktem startowym.		

PUNKT POCZĄTKOWY ODCZYTU LOGÓW TRANSAKCJI [2]

Podczas pierwszego uruchomienia replikacji odczyt logów transakcji zaczynamy od momentu *wcześniejszego* niż określony przez punkt startowy, tak aby umożliwić zebranie wszystkich operacji dla transakcji, które były w trakcie wykonywania w momencie określonym przez punkt startowy. Jeśli numer SCN został wprowadzony ręcznie możliwe jest dostosowanie punktu rozpoczęcia odczytu danych z logów transakcji.

Calculate automatically	Punkt początkowy odczytu zostanie ustalony automatycznie , tak aby proces replikacji przeczytał wszystkie operacje należące do transakcji, które były w trakcie wykonywania w momencie określonym przez punkt startowy. To jak daleko musimy cofnąć się z odczytem logu transakcji w stosunku do punktu startowego zależy od wartości parametru UNDO_RETENTION.
Set manually	Umożliwia ręczne wpisanie numeru SCN, od którego rozpocznie się odczyt logu transakcji.



Z tej opcji można skorzystać w celu przyspieszenia uruchomienia replikacji, jeśli wiemy, że nie ma wcześniejszych operacji wymagających przeniesienia na bazę docelową.

Jeśli zostanie zaznaczona opcja w bloku **Data pump script [3]**, wówczas po utworzeniu replikacji zostaniemy przeniesieni do narzędzia generującego skrypty data pump. <u>Korzystanie z generatora</u> <u>skryptów objaśnione jest tutaj</u>.

SQL Server

Dla bazy źródłowej SQL Server punkt startowy można wprowadzić dopiero *po utworzeniu replikacji*. Wynika to z faktu, że śledzenie zmian (change capture) w bazie źródłowej rozpoczyna się dopiero po tym, jak replikacja zostaje utworzona (po utworzeniu replikacji śledzenie zmian odbywa się cały czas w tle, nie ma znaczenia czy proces replikacji jest aktywny czy nie). Wartości LSN pobrane *przed* utworzeniem replikacji nie będą stanowić poprawnego punktu startowego.

Po utworzeniu replikacji a przed jej pierwszym uruchomieniem należy wprowadzić punkt startowy w ustawieniach replikacji. W tym celu należy na panelu replikacji nacisnąć przycisk **CONFIG** a następnie przejść do zakładki **START & END**.

	Setup	replication start point
ѷ	Replication process will tra use one of the following m determined at the momen manually. O Current LSN 0x0000061f:0	Insfer transactions commited after the start point. You can tethods to set up replication start point: 1. Let start point be nt replication starts as current database LSN. 2. Specify it no replication start Set manually 0000079:0001
	Current LSN on	W momencie pierwszego uruchomienia bieżącego LSN w bazie źródłowej.

Set manually	Pozwala wpisać numer LSN punktu startowego.
	przewidujemy w niej aktywności zanim replikacja zostanie uruchomiona.
replication start	Z tego ustawienia można korzystać, jeśli baza źródłowa jest nieaktywna i nie
replication start	startowyni replikacji.

4.4.2 Tryb automatyczny

W trybie automatycznym replikator sam inicjalizuje replikację przesyłając i ładując dane inicjalne na docelowej bazie danych do wszystkich replikowanych tabel.

Użycie trybu automatycznego wymaga użycia narzędzia DBPLUS Data Transfer. W tym celu należy skonfigurować połączenie z serwisem Data Transfer podając maszynę i numer portu. Domyślnym portem jest 51220.



Data Transfer service								
In order to use automatic start mode DBPLUS Data Transfer service must be set up. DBPLUS Data Transfer service is used to transfer initial data for replicated tables between source and target databases.								
server	localhost							
port	(Use default)							

4.5 Nazwanie i utworzenie replikacji

😵 DBPLUS Data Replicator					_		×	
DBPLUS Data Replicat	or		S HELP		्रिं settings	් Discol	NNECT	
1. SELECT DATABASES	2. CONFIGURE	3. VIEW REPORT	4. SETUP S	TART OPTIONS	5. NAME	& CREATE	E	
1. SELECT DATABASES 2. CONFIGURE 3. VIEW REPORT 4. SETUP START OPTIONS 5. NAME & CREATE You're about to run a new replication named: The replication named: The folder is used to temporarily store data processed by the replication engine. The amount of required space depends on database activity and may reach hundreds of GB. CyProgram Data/DBPLUS/DataReplicator//Data Some databases are going to get hot! 4. SETUP START OPTIONS 5. NAME & CREATE 4. SETUP START OPTIONS 5. NAME & CREATE 5. NAME & CREATE								
		< B/	ACK TO START OP		ET'S CREATE IT			

Do utworzenia replikacji brakuje jeszcze kilku ustawień.

NAZWA [1]

Nazwa może zawierać wyłącznie znaki alfanumeryczne i znak podkreślenia (znak _).

DATA FOLDER LOCATION [2]

Domyślnie folder danych zakładany jest na dysku C w folderze: C:\ProgramData\DBPLUS\DataReplicator\(nazwa replikacji)\Data Jeśli dysk C nie jest odpowiednią lokalizacją należy wybrać **Specify alternative location** i wpisać ścieżkę do folderu danych. Folder danych musi być dostępny z maszyny, na której uruchomiony jest serwis replikacji.



Po ustawieniu wszystkich opcji naciskamy przycisk **LET'S CREATE IT** po czym program przenosi nas do ekranu głównego gdzie nowa replikacja pojawia się na panelu kart replikacji. Nowa replikacja *nie jest jeszcze uruchomiona*. Należy ją teraz uruchomić – o czym będzie mowa w <u>kolejnym rozdziale</u>.



5 Uruchamianie replikacji



Po skonfigurowaniu replikacja pojawia się na panelu kart replikacji. Przed uruchomieniem można jeszcze zweryfikować ustawienia i zmienić <u>ustawienia zaawansowane</u>. W celu uruchomienia należy nacisnąć przycisk "start".

5.1 Wymagania wstępne

Do pracy procesu replikacji potrzebne jest spełnienie szeregu wymagań wstępnych (ang. prerequisites). Dla wygody użytkownika wszystkie wymagania wstępne są automatycznie weryfikowane podczas uruchamiania procesu replikacji a w przypadku napotkania niespełnionych wymagań zgłaszany jest <u>alert</u>.

Lista wymagań wstępnych dla baz danych Oracle

Źródłowa baza danych

- Przywilej SELECT ANY TRANSACTION
- Rola EXECUTE_CATALOG_ROLE
- Przywilej **SELECT ANY DICTIONARY** *albo* rola **SELECT_CATALOG_ROLE**
- Włączony tryb **ARCHIVE LOG**
- Włączony SUPPLEMENTAL LOG z uwzględnieniem PRIMARY KEY COLUMNS i UNIQUE COLUMNS
- Pakiet dbms_stats zainstalowany i dostępny dla użytkownika procesu replikacji.

Docelowa baza danych

- Przywilej **SELECT ANY DICTIONARY** *albo* rola **SELECT_CATALOG_ROLE**
- Przywileje umożliwiające założenie schematu (użytkownika) oraz dodawanie w nim tabel, indeksów i pakietów.
- Przywileje umożliwiające wykonywanie replikowanych operacji.

Lista wymagań wstępnych dla baz danych SQL Server

Docelowa baza danych

- 1. Uprawnienie **VIEW DEFINITION**
- 2. Przywileje umożliwiające założenie schematu (użytkownika) oraz dodawanie w nim tabel, indeksów i pakietów.


3. Przywileje umożliwiające wykonywanie replikowanych operacji.

Lista wymagań wstępnych dla baz danych PostgreSQL

Docelowa baza danych

- 4. Uprawnienie **SELECT** na widokach: information_schema.columns, pg_catalog.pg_database, pg_catalog.pg_user, pg_catalog.pg_index, pg_catalog.pg_namespace, pg_catalog.pg_class
- 5. Przywileje umożliwiające założenie schematu (użytkownika) oraz dodawanie w nim tabel, indeksów i pakietów.
- 6. Przywileje umożliwiające wykonywanie replikowanych operacji.

5.2 Artefakty

Replikator nie ingeruje w źródłową bazę danych.

Na docelowej bazie danych tworzony jest schemat (użytkownik) o nazwie DBPLUSDR_{nazwa replikacji} (nazwę schematu można zmienić korzystając z <u>ustawień zaawansowanych</u>). W tym schemacie tworzone są obiekty wykorzystywane przez proces replikacji.



6 Monitorowanie i zarządzanie replikacją

Po wybraniu interesującej nas replikacji spośród dostępnych kart replikacji w dolnej części pojawi się panel sterowania.



6.1 Stany replikacji

Proces replikacji może znajdować się w jednym z następujących stanów:

BUSY	3USY Proces replikacji jest włączony i pracuje.				
IDLE	Proces replikacji jest włączony, ale chwilowo nie ma pracy do wykonania.				
ERROR Proces replikacji jest włączony, ale nie może pracować (albo wkrótce przestani					
pracować) z powodu błędu.					
	Jeśli proces replikacji znajduje się w tym stanie na liście alertów pojawi się co				
	najmniej jeden błąd o wysokim statusie.				
PAUSED	Proces replikacji jest włączony ale praca jest wstrzymana. W tym stanie proces				
	replikacji jest załadowany i alokuje zasoby systemowe: pamięć RAM oraz				
połączenia z bazami danych.					
STOPPED	STOPPED Proces replikacji jest wyłączony.				
FINISHED	Replikacja osiągnęła punkt końcowy. Proces replikacji jest włączony ale zakończył				
	pracę.				
	Stany przejściowe				
STARTING	Przechodzenie do stanu STARTED.				
PAUSING	Przechodzenie do stanu PAUSED.				



STOPPING	Przechodzenie do stanu STOPPED.
DELETING	Replikacja jest usuwana.



6.2 Statystyki

Statystyki replikacji znajdują się na zakładce DASHBOARD.



0				
U	REPLICATION	STARTED:	6/11/2019	4:19:18 PM

	Prędkość odczytu logu transakcji wyrażona w wierszach logu transakcji na sekundę.
READER SPEED	Wypełnienie i kolor paska wynika z porównania (chwilowej) prędkości odczytu z (uśrednioną) prędkością "generowania" wierszy przez bazę źródłową. Kolor zielony oznacza, że czytamy dane co najmniej tak samo szybko jak baza źródłowa je "produkuje" (nadążamy); kolor czerwony oznacza, że czytamy dane istotnie wolniej niż baza źródłowa je "produkuje" (nabieramy opóźnienia).
APPLIER SPEED	Prędkość z jaką zmiany wykonywane są na docelowej bazie danych wyrażona ilością wierszy logu transakcji, jakim odpowiadają wykonywane operacje, na sekundę. Prędkość ta może być mniejsza od prędkości odczytu ponieważ nie wszystkie odczytane operacje są aplikowane na bazie docelowej.
	wykonywania z (uśrednioną) prędkością pojawiania się przenoszonych zmian w bazie źródłowej. Kolor zielony oznacza, że wykonujemy zmiany co najmniej tak samo szybko jak pojawiają się w bazie źródłowej (nadążamy); kolor

czerwony oznacza, że wykonujemy zmiany istotnie wolniej niż pojawiają się					
	bazie źródłowej (nabieramy opóźnienia).				
	Szacowana ilość czasu, przez jaki przechowywane są na bazie źródłowej				
	zarchiwizowane logi transakcji (archive log w bazach Oracle).				
	replication				
	Punkt czasu w bazie źródłowej jakiemu odpowiada aktualny stan bazy				
current time point	docelowej, innymi słowy punkt czasu z jakiego pochodzi ostatnia zmiana				
	wykonana na bazie docelowej.				
	Systemowy numer zmiany w bazie źródłowej jakiemu odpowiada aktualny				
current SCN/LSN	stan bazy docelowej, innymi słowy numer systemowy (w bazie źródłowej)				
	ostatniej zmiany wykonanej na bazie docelowej.				
	Określa bieżące opóźnienie pomiędzy stanem bazy źródłowej a docelowej.				
	Używamy dwóch metod obliczania opóźnienia:				
	1. Jako różnica pomiędzy czasem bieżącym na źródłowej bazie danych a				
	ostatnim znanym punktem czasu, któremu odpowiada stan bazy docelowej.				
	2. Jako różnica pomiędzy czasem wykonania na bazie docelowej a czasem				
	wykonania na bazie źródłowej dla ostatniej przeniesionej zmiany.				
	Ostatni znany punkt czasu, któremu odpowiada stan bazy docelowej to punkt				
latoncy now	czasu poprzedzający kolejną zmianę oczekującą na wykonanie. Jeśli w potoku				
	przetwarzania replikatora nie ma zmian oczekujących na wykonanie				
latency now	przyjmujemy (pesymistyczne) założenie, że kolejna zmiana do przeniesienia				
	pojawi się natychmiast.				
	Podstawowym sposobem określania opóźnienia jest metoda (1). Jeśli				
	replikacja przenosi zmiany (jest aktywna) wykorzystujemy dodatkowo				
	metodę (2) obliczając opóźnienie jako maksimum opóźnień obliczonych				
	obydwiema metodami. Celem jest uniknięcie sytuacji, kiedy raportowane				
	opóźnienie spada gwałtownie w momencie wykonania paczki zmian i rośnie				
	stopniowo w trakcie wykonywania kolejnej.				
	Jeśli replikacja jest w stanie IDLE wyświetlany jest symbol – (myślnik).				
latency ago	Historyczna wartość opóźnienia replikacji. Jeśli odpowiedni zapis w historii nie				
	zostanie odnaleziony wyświetlana jest wartość n/a (not available).				
	transaction log				
current time noint	Czas zapisania wiersza ostatnio odczytanego z logu transakcji w bazie				
	źródłowej.				
current SCN/ISN	Systemowy numer zmiany ostatniego wiersza odczytanego z logu transakcji w				
	bazie źródłowej.				
	Opóźnienie odczytu logu transakcji w bazie źródłowej.				
	Opóźnienie odczytu określane jest jako różnica pomiędzy czasem bieżącym				
latency now	czasem zapisania wiersza ostatnio odczytanego z logu transakcji.				
	Jeśli odczyt doszedł do końca logu transakcji (nie ma więcej danych do				
	odczytania) wyświetlany jest symbol – (myślnik).				
	Historyczna wartość opóźnienia odczytu logu transakcji. Jeśli odpowiedni				
latency ago	zapis w historii nie zostanie odnaleziony wyświetlana jest wartość n/a (not				
	available).				

6.3 Monitorowanie i zarządzanie replikacją na poziomie tabel

Panel pozwalający na monitorowanie i zarządzanie replikacją na poziomie tabel znajduje się na zakładce **DETAILS**.



😨 DBPLUS Data Replicator								– 🗆 X
DBPLUS D	ata Replicato	r			i 🖗 HELP		NG 🔅 SETTIN	
NEW REPLICATION								
DASHBOARD	DETAILS ALERT	rs Loo	ss My	Replicatio			TOOLS 🖨 DEI	
Replicated tabl	es SHOW HISTORY	ы	WARNINGS (SHOW only cu	rrently active	٥]	Search	Q
Schema	Name	Operations	Last SCN	Last timestamp	Status			
FIN	CUSTOMERS	1036	13533169	2019-06-11 16:38:23				SET START POINT
FIN	ORDERS	1074	13541130	2019-06-11 17:14:19				SET START POINT
FIN	ORDER_LINES	3456	13541215	2019-06-11 17:14:54				SET START POINT
FIN	ORDER_COMMENTS	55	13541296	2019-06-11 17:15:15				SET START POINT
FIN	ORDER_TAX	471	13541345	2019-06-11 17:15:32				SET START POINT
FIN	LANGUAGES	2	13541455	2019-06-11 17:15:43				SET START POINT
FIN	ADDRESSES	1425	13541526	2019-06-11 17:16:07				SET START POINT
FIN	ORDER_HISTORY	8966	13541866	2019-06-11 17:16:25		TRANSFERING	ROWS 18%	
FIN	TAX_CODES	39	13541915	2019-06-11 17:16:43				SET START POINT
FIN	STORES	52	13542514	2019-06-11 17:19:51				
FIN	LOCATIONS	8	13542584	2019-06-11 17:20:04				SET START POINT
FIN	PAYMENT_METHODS	90	13542466	2019-06-11 17:19:26				SET START POINT
FIN	PRODUCT_LOCATIONS	119	13542429	2019-06-11 17:19:13				SET START POINT
FIN	PRODUCT_PRICES	1010	13542383	2019-06-11 17:18:57				SET START POINT

Tabelka na zakładce DETAILS prezentuje tabele, które aktualnie podlegają replikacji. Istnieją dwa zdarzenia, w efekcie których tabela może pojawić się na tej liście: edycja reguł replikacji, w ramach zwiększony został zakres tabel podlegających replikacji, oraz pojawienia się w bazie źródłowej tabeli (wykonanie komendy CREATE TABLE), która spełnia kryteria wyboru tabel do replikacji. Analogicznie istnieją dwa zdarzenia, w efekcie których tabela zostaje usunięta z listy: edycja reguł replikacji, w ramach której zawężony został zakres tabel podlegających replikacji, oraz usunięcie tabeli (wykonanie komendy DROP TABLE). W tym drugim przypadku tabela znika z listy dopiero po usunięciu jej z bazy docelowej.

Informacje historyczne na temat tabel, które były replikowane, ale przestały podlegać replikacji, można uzyskać wybierając w polu **SHOW** opcję **all (including removed or dropped)**.

W poniższej tabelce pokazano stany w jakich może się znajdować replikowana tabela oraz czynności, jakie można wykonać na tabeli w każdym ze stanów.

	Tabela jest replikowana. Dane tabeli w bazie docelowej są repliką danych jej odpowiednika w bazie źródłowej (w punkcie czasu odpowiadającym postępowi replikacji).
REPLICATING	REINITIALIZE Tabela zostanie ponownie zainicjalizowana dla replikacji. Dane znajdujące się obecnie w tabeli na bazie docelowej zostaną usunięte, następnie dane z tabeli w bazie źródłowej zostaną wysłane i załadowane na bazie docelowej.



	SET	START	POINT
--	-----	-------	-------

	Replikacja danych w tabeli zostanie wyłączona aż do osiągnięcia przez
	replikację wybranego punktu (punktu startowego tabeli).
INITIAL LOAD	Trwa ładowanie danych inicjalnych. Stan danych tabeli w bazie docelowej jest nieokreślony. Tabela w bazie docelowej nie może być używana
	Oczekiwanie na roznoczecie ładowania danych inicialnych
SCHEDULED	Można wstrzymać, kontynuować albo anulować proces ładowania danych inicjalnych.
	Dane inicjalne są wysyłane i ładowane do tabeli w bazie docelowej przez narzędzie Data Transfer.
TRANSFERRING DATA	
	Można wstrzymać [*], kontynuować [*] albo anulować [*] proces ładowania danych inicjalnych.
	W tym momencie transfer i ładowanie danych przez narzędzie Data Transfer jest zakończone. Aby zakończyć proces ładowania danych inicjalnych musimy jeszcze:
FINALIZING	 Poczekać aż replikacja dojdzie do punktu w czasie, który odpowiada momentowi zakończenia odczytu danych przez narzędzie Data Transfer,
	 Przeprowadzić scalanie zmian jakie zaszły w międzyczasie w tabeli na bazie źródłowej.
	Można anulować proces ładowania danych inicjalnych.
	Proces ładowania danych inicjalnych zakończył się błędem/został anulowany przez użytkownika.
ERROR/CANCELED	RETRY Powoduje uruchomienie procesu ładowania danych inicjalnych od początku.
	START REPLICATING
	Pomijamy ładowanie danych inicialnych i roznoczynamy renlikacie tabeli
	od razu albo poczawszy od wybranego punktu (punktu startowego tabeli)
	Przenoszenie zmian dla tej tabeli zostało <i>wyłączong</i> aż do osjagniecja przez
	renlikacie określonego punktu (punktu startowego tabeli). Po osiągnięciu
START POINT	tego punktu status zmieni się na REPLICATING.
SCHEDULED	
	CHANGE
	Możemy zmienić punkt startowy albo go usunąć i zmienić stan na
	REPLICATING.

[*] Wykonanie tych czynności wymaga aby replikacja była *uruchomiona*.

Aby wykonać taką samą operację zbiorczo dla kilku tabel należy zaznaczyć odpowiednie wiersze, w dolnej części ekranu pojawi się panel z przyciskami dla operacji, które można wykonać dla wszystkich zaznaczonych tabel.

Kilka istotnych uwag dotyczących automatycznego ładowania danych inicjalnych:



- Do ładowania danych inicjalnych wykorzystywane jest zewnętrzne wobec replikatora narzędzie DBPLUS Data Transfer. Aby go używać należy uzupełnić konfigurację w sekcji <u>ustawienia</u> <u>podstawowe</u>.
- Mechanizm automatycznego ładowania danych inicjalnych nie obsługuje kluczy obcych. Jeśli model danych zawiera klucze obce należy usunąć powiązania z i do tabel, które mają podlegać automatycznej inicjalizacji i przywrócić je po zakończeniu procesu ładowania danych.
- Dla tabel w stanie INITIAL LOAD TRANSFERRING DATA przesyłanie i ładowanie danych wykonywane jest przez narzędzie Data Transfer (o ile nie zostało wstrzymane) nawet jeśli serwis replikacji jest zatrzymany.
- Wstrzymanie wykonywania replikowanych operacji w bazie docelowej (np. w efekcie pojawienia się błędu wykonania) uniemożliwia uruchomienie procesu przesyłania danych inicjalnych i w efekcie zatrzymanie tabel w statusie INITIAL LOAD SCHEDULED.

6.4 Alerty

Mechanizm alertów służy do przekazywania informacji o sytuacjach wymagających interwencji użytkownika a także dostarcza narzędzi do rozwiązywania problemów.

Pojawienie się alertu sygnalizowane jest czerwonym kolorem na karcie replikacji oraz pojawienie się czerwonego kółeczka z cyfrą określającą ilość alertów na zakładce **ALERTS**. Aby otworzyć listę należy wybrać zakładkę.

🖏 DBPLUS Data Replicator							-	
DBPLUS Data Rep	plicator				💡 HELP		र्ुंडे settings	
NEW REPLICATION	MyRepl	cation						I
DASHBOARD DETAILS	ALERTS 1	LOGS My	Replica	tion 🗖		CONFIG B TOOL		
			SHOW ACTIVE	SHOW ALL				
CANNOT APPLY CHANGE This problem requires user inter	S IN THE TARGET I	DATABASE - SEVER provide resolution. Log	RITY HIGH • g cycle ends in ca. 15	i days. SHOW DETA	ILS V	5/12/2019 8:34:54 PM	SOLVE	

Po kliknięciu pojawi się lista alertów. Szczegółowe informacje można przeczytać po naciśnięciu **SHOW DETAILS**. Jeśli program dostarcza narzędzia pomocnego przy rozwiązywaniu problemu zgłoszonego alertem po prawej stronie pojawi się przycisk z napisem **SOLVE**. Naciśnięcie go powoduje przejście do ekranu obsługi problemu.

DASHBOARD DETAILS	ALERTS 1 LOGS	/lyReplication (DELETE	
		SHOW ACTIVE SHOW	ALL		
CANNOT APPLY CHANGES This problem requires user intervent	IN THE TARGET DATABASE - SE Intion. Click SOLVE to provide resolution	EVERITY HIGH On. Log cycle ends in ca. 15 days. SHOV	Ø 6/12/2019	8:34:54 PM SOLVE	
			R		



Program dostarcza dwóch narzędzi do obsługi problemów: dla brakujących wymagań wstępnych oraz dla błędów wykonania w bazie docelowej.

Ekran brakujących wymagań wstępnych

😵 DBPlus Data Replicator						-	\Box \times
DBPlus Data Replicator			i	😵 HELP		ည္က်ို settings	
N	Aissir	ng prerequisite	es				
Source database: Supplemental log data must be enabled. HOW TO SOLVE THIS ISSUE MANUALLY Execute these commands: ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE) COLUMNS	Ť	You can run a script clicking the button permissions or other	SOLVE which au on the r reasons	AUTOMATICALLY atomatically sets up ight. Script may fa . SHOW DETAILS V	missing elements b il due to insufficier	Y RUN SCRIPT	
			•	BACK TO ALERT	rs RES	TART REPLICATIO	N >

Na ekranie pojawia się lista zawierająca pozycję dla każdego brakującego wymagania. W przypadku kiedy brakujące wymaganie można rozwiązać wykonując znaną programowi listę czynności pojawi się blok **HOW TO SOLVE THIS ISSUE MANUALLY**. Jeśli dodatkowo program dostarcza możliwość wykonania automatycznie skryptu, który rozwiąże problem pojawi się blok **SOLVE AUTOMATICALLY** oraz przycisk **RUN SCRIPT**.

Po rozwiązaniu problemów (ręcznym lub automatycznym) wymagany jest restart replikacji.

Ekran błędów wykonania w bazie docelowej (błędów aplikatora)

Błąd tego rodzaju pojawia się, kiedy próba wykonania operacji (odpowiadającej zmianie wcześniej wykonanej w źródłowej bazie danych) na docelowej bazie danych nie powiedzie się. Przyczyn może być wiele, najprostszą jest dokonanie zmian w bazie docelowej przez inny program lub użytkownika.

DBPLUS	Data Re	plicator								_	· 🗆 🗙
DBPL	US [Data Ro	eplicat	o r			i	O HELP		{్రొ settings	
						Solve appli	er erroi	s			
CAN	NOT A	PPLY CH. LS ❤	ANGES IN	I THE TAI	rget datae	3ASE - SEVERITY HIGI	н 🗕	10/3/2019 1	1:18:40 AM SAVE		SKIP
Transac Stat	tion id	46567429:0 update "FIN Wrong pur	B0006001B2	80000 ERS" set "Na	Error line AME" = 'Jan Ko	e 1 Q walski' where "ID" = '3' ted: 1 actual: 0			•		1
	ELETE >		RESTORE V		SEARCH & O)	Search			Q
	Line	SCN	Operation	n Schema	Table	Row ID	SQL				
đ	1	46567429	Update	FIN	CUSTOMERS	AAAXHqAANAAAN/rAAC	update "Fl	N"."CUSTOMERS"	set "NAME" = 'Jan Kov	valski' where "ID" = '3	3'
	2	46567429	Update	FIN	CUSTOMERS	AAAXHqAANAAAN/rAAI	update "Fl	N"."CUSTOMERS"	set "NAME" = 'Ryszaro	d Truskawa' where "ID)" = '9'
	3	46567429	Update	FIN	CUSTOMERS	AAAXHqAANAAAN/rAAH	update "Fl	N"."CUSTOMERS"	set "NAME" = 'Piotr G	rucha' where "ID" = '8	3'
							< BAC	CK TO DASHBO	DARD S	AVE AND RETRY	>



Na ekranie pojawia się kompletna lista operacji (wyrażeń SQL lub skryptów PL/SQL) składających się na **transakcję**, której wykonanie się nie powiodło. Linia, w której pojawił się błąd zaznaczona jest czerwonym kolorem oraz symbolem "bomby".

Użytkownik może dokonać edycji treści operacji lub usunąć je przyciskiem **DELETE**. W każdym momencie można przywrócić wyedytowane bądź usunięte linie poleceniem **RESTORE**. Operacje **DELETE** i **RESTORE** działają na *wszystkich zaznaczonych liniach*. Po skończonej edycji należy nacisnąć **SAVE AND RETRY** aby wysłać zmiany do procesu replikacji i podjąć próbę wykonania poprawionej transakcji. Można również użyć polecenia **SKIP**, które powoduje pominięcie transakcji przez proces replikacji.

Na ekranie znajdują się funkcje wspomagające edycję operacji:

SEARCH & REPLACE	Wyszukuje i zamienia ciąg znaków we wszystkich zaznaczonych wierszach.
TRIM TO KEY	 Dla każdej zaznaczonej operacji UPDATE i DELETE dokonuje uproszczenia warunków w klauzuli WHERE, poprzez pozostawienie warunków odwołujących się do kolumn kluczowych i usunięcie wszystkich innych. Kolumny kluczowe to kolumny należące do: Klucza głównego, jeśli tabela posiada klucz główny, Najkrótszego klucza unikalnego (brane są pod uwagę tylko klucze unikalne faktycznie gwarantujące unikalność wartości w kolumnach), jeśli tabela nie posiada klucza głównego, Jeśli nie ma żadnych kluczy unikalnych klauzula WHERE nie zostanie zmieniona.
TRANSFORM TO LITERALS	Dla każdej zaznaczonej operacji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykorzystujących zmienne wiązane modyfikuje tekst wyrażenia SQL zastępując odwołania do zmiennych literałami. Parametry nie są usuwane.

6.5 Wysyłanie wiadomości e-mail z powiadomieniami o problemach replikacji

🖏 DBPlus Data Replicator			_		×
DBPlus Data Replicator	i	🖓 HeL	ည္က်ို settings	() DISCO	ONNECT

Powiadomienia o problemach (tj. alertach) mogą być wysyłane automatycznie przez e-mail. Wysyłanie wiadomości e-mail konfigurowane jest globalnie (dla wszystkich replikacji), przy czym możliwe jest wskazanie replikacji, jakimi zainteresowani są konkretni odbiorcy wiadomości.



 O all O high and medium severity 	host port	smtp.mailserver.com	enable SSL 🗸
C high severity only	user email	replicatormailer@m	egacorp.org
⊖ do not resend	user name	replicatormailer	
 weekly 	password	•••	
Email address	Repl	Search	Q
DELETE ADD - Email address john.smith@megacorp.org	Repl (All r	Search ications eplications)	Q
DELETE ADD - Email address john.smith@megacorp.org rachel abraham@megacorp.org	Repl (All r	Search ications eplications)	Q

Aby uruchomić wysyłanie powiadomień przez e-mail zaznaczamy opcję **send alert notifications by email [1]**. Następnie wprowadzamy ustawienia klienta SMTP [2]. Potrzebny będzie użytkownik z uprawieniami do wysyłania wiadomości e-mail.

host	Nazwa lub adres IP serwera SMTP.
port	Numer portu usługi SMTP. Domyślne wartości to 25 (bez SSL) i 465 (z SSL).
enable SSL	Czy używać bezpiecznego połączenia korzystając z SSL?
	Adres e-mail użytkownika, z którego konta będzie korzystać mechanizm
user email	wysyłania wiadomości e-mail.
	Identyfikator użytkownika, z którego konta będzie korzystać mechanizm
	wysyłania wiadomości e-mail.
user name	Pola z nazwą użytkownika i hasłem możemy pozostawić puste, jeśli chcemy
	skorzystać z (testowego) serwera nie wymagającego autentykacji.
password	Hasło użytkownika.

Aby sprawdzić działanie wpisanych ustawień możemy wysłać wiadomość testową korzystając z przycisku **SEND TEST MESSAGE [3]**.

Choose alerts to Pozwala określić minimalny poziom alertów, o których informacje będa						
send	wysyłane.					
Resend alerts if	Czy i jak często p otwarte. Informa zainteresowaneg	onawiać wysyłanie wiadomości dla alertów, które pozostają icja o każdym alercie wysyłana jest do każdego jo odbiorcy co najmniej raz.				
not closed	do not resend	Nigdy nie wysyłaj ponownie informacji o tym samym alercie				
		do tego samego odbiorcy.				

Dodatkowe opcje wprowadzamy w sekcji [4].

doilu	Wyślij ponownie jeśli alert pozostaje otwarty a od wysłania
dany	poprzedniej wiadomości minęły przynajmniej 24 godziny.
wookhy	Wyślij ponownie jeśli alert pozostaje otwarty a od wysłania
weekiy	poprzedniej wiadomości minęło przynajmniej 7 dni.

Konieczne jest jeszcze wprowadzenie odbiorców wiadomości [5]. Dla każdego odbiorcy można wybrać listę replikacji, którymi dany odbiorca jest zainteresowany. Domyślnie przyjmuje się, że odbiorca zainteresowany jest wiadomościami pochodzącymi ze wszystkich replikacji.

Całość zatwierdzamy przyciskiem ACCEPT CHANGES [6].

Kilka informacji na temat mechanizmu generowania wiadomości:

- 1. Mechanizm uruchamia się co 15 minut **oraz** po każdorazowej zmianie konfiguracji.
- 2. Każdorazowo wysyłana jest nie więcej niż jedna wiadomość do jednego odbiorcy, jeśli alertów jest wiele generowane są wiadomości zbiorcze.
- 3. Jeśli kilku odbiorców ma otrzymać dokładnie taką samą wiadomość wysyłana jest jedna wiadomość zaadresowana do nich wszystkich.
- 4. Jeśli nie powiedzie się próba dostarczenia wiadomości do któregokolwiek z odbiorców próba będzie ponawiana co 15 minut.

Na zakładce **history & errors** możemy podejrzeć jakie wiadomości zostały w ostatnim czasie wysłane oraz sprawdzić komunikaty błędów.

Settings	History & er	rrors		
	Recent	messages	Search	Q
Send date/	'time	Delivered to		Subject
10/27/2017	5:47:56 PM	john.smith@megacorp.or	rg, rachel.abraham@megac	2 issues in replication BI
	Mailin	ng errors	Search	٩
Error date/	'time	Recipients	Message	
			CLOSE	

Lista błędów **Mailing errors** prezentuje tylko *aktywne błędy*, tj. takie które aktualnie uniemożliwiają dostarczenie wiadomości o problemach replikacji do adresatów.



Aby obejrzeć lub wprowadzić zmiany do konfiguracji replikacji należy użyć przycisku **CONFIG** na panelu replikacji. Pojawi się wówczas ekran konfiguracji.



RULES	CONNECTION	START & END	BASIC SETTINGS	ADVANCED	CONVERSION	ALERTS	SCHEDULER

Ekran konfiguracji składa się z ośmiu zakładek:

RULES zawiera reguły konfiguracji opisane wcześniej.

CONNECTION zawiera konfigurację połączeń z bazą źródłową i docelową opisaną wcześniej.

START & END zawiera ustawienia punktu startowego i końcowego.

BASIC SETTINGS zawiera podstawowe opcje replikacji.

ADVANCED zawiera ustawienia zaawansowane.

CONVERSION zawiera ustawienia konwersji danych i typów kolumn.

ALERTS zawiera ustawienia opcjonalnych alertów.

SCHEDULER zawiera harmonogram przerw pracy replikatora.

Ustawienia punktu startowego i końcowego

Ustawienia punktu startowego są dostępne do edycji dopóki replikacja nie zostanie uruchomiona. Zmianę punktu startowego opisano w <u>osobnym rozdziale</u>.

	End
÷۷	Specify end point SCN if you want the replication to stop at some point. Replication process will transfer transactions committed at or before the end point.
	Run forever (no end point) O Specify end point

Punkt końcowy pozwala zakończyć replikację po przeniesieniu zmian bazy danych do określonego punktu. Przenoszone będą transakcje, których numer zmiany operacji *commit* jest **mniejszy lub równy** wprowadzonemu tutaj.

Ustawienia podstawowe

Data folder location

This folder is used to temporarily store data processed by the replication engine. The amount of required space depends on database activity and may reach hundreds of GB.

Use default location
Specify alternative location

C:\ProgramData\DBPLUS\DataReplicator\MyReplication\Data

Domyślnie folder danych zakładany jest na dysku C w folderze:

C:\ProgramData\DBPLUS\DataReplicator\(nazwa replikacji)\Data

Jeśli dysk C nie jest odpowiednią lokalizacją należy wybrać **Specify alternative location** i wpisać ścieżkę do folderu danych. Folder danych musi być dostępny z maszyny, na której uruchomiony jest serwis replikacji.

		Service start mode	
÷۷	Select startup mode f "Automatic" if you wa starts.	or the Windows service dedicate ant the replication process to sta	ed to run this replication. Set to rt automatically when Windows
		Automatic	\diamond

W tym polu możemy zmienić opcję *start mode* dla serwisu Windows, na którym pracuje replikator. Jest to ta sama opcja, którą możemy obejrzeć i zmienić programem Task Manager systemu Windows.



	Data Transfer service				
DBPLUS Data Transfer service is used to transfer initial data for replicated tables between source and target databases.					
server	localhost				
port	51220				
password	•••				
• Cc	Options onfigure O Use default settings				
	• truncate it O drop and recreate it				
when target table already	exists and copy all unique all all all all all all all all all al				
when creating target table	create Only primary all unique indexes all NOT NULL UNIQUE constraints				
maximum concurrent	t tasks 5 🖨				
maximum att	empts 5 🗢				
retry wai	t time 00 \$ d 03 \$ h 00 \$ m				
issue warnings w	hen data is truncated to fit target column 🗌				
data read m	ethod				
compr	ession 🔘 disabled 💿 enabled				

W tej sekcji konfigurujemy użycie narzędzia DBPLUS Data Transfer, które jest wykorzystywane do automatycznej inicjalizacji tabel do replikacji.

		Data Transfer service							
server	Maszyna, na k	tórej pracuje narzędzie DBPLUS Data Transfer.							
nort	Port na którym nasłuchuje serwis Data Transfer, domyślny numer portu to								
port	51220.	51220.							
nocouverd	Hasło do serv	visu Data Transfer (puste, jeśli hasło do serwisu nie zostało							
password	skonfigurowa	ne).							
		Options							
	Kiedy inicjowa	na tabela już istnieje na docelowej bazie danych							
		wykorzystywana jest istniejąca tabela, wszystkie dane z							
	truncate it	tabeli są usuwane przed przystąpieniem do transferu							
		danych z bazy źródłowej.							
when target table	recreate it	tabela jest usuwana, a następnie ponownie tworzona n							
already evists	recreatent	podstawie tabeli źródłowej.							
ancady chists	Jeśli wykorzystywana jest istniejąca tabela można dodatkowo skopiować								
	indeksy z tabe	li źródłowej do bazy docelowej. Indeksy, które istnieją już w							
	tabeli docelowej zostaną zachowane. Można kopiować								
	only primary	y tylko indeks klucza głównego.							
	index								



		Jeśli tabela źródłowa ma klucze unikalne a nie ma klucza							
	głównego tworzony jest jeden klucz unikalny.								
	all unique indexes	wszystkie indeksy unikalne.							
	all indexes	wszystkie indeksy.							
	Jeśli włączona	jest opcja przenoszenia ograniczeń UNIQUE indeksy							
	unikalne związa	ne z ograniczeniem UNIQUE będą przenoszone razem z							
	ograniczeniem,	w przeciwnym razie tworzone będą tylko indeksy.							
	Kiedy w bazie d	ocelowej tworzona jest tabela na podstawie tabeli z bazy							
	źródłowej utwórz indeksy								
	only primary	tylko indeks klucza głównego. Jeśli tabela źródłowa ma klucze unikalne a nie ma klucza							
	index	głównego tworzony jest jeden klucz unikalny.							
	all unique	wszystkie indeksy unikalne.							
when creating table	all indexes	wszystkie indeksy							
create	Oraz ograniczen	ia:							
	NOT NULL	Ograniczenia NOT NULL na kolumnach.							
		Opcja działa w połączeniu z przenoszeniem indeksów							
		unikalnych. Jeśli jest włączona indeksy unikalne							
	UNIQUE	związane z ograniczeniem UNIQUE przenoszone będą							
		razem z ograniczeniem, w przeciwnym razie tworzone							
		będą tylko indeksy.							
maximum concurrent	Maksymalna lio	czba zadań transferu danych inicjalnych uruchamiana							
tasks	równocześnie.								
	Maksymalna ilość podejmowanych prób wykonania transferu danych								
	inicjalnych, dot	yczy sytuacji kiedy zadanie transferu danych skończy się							
maximum attempts	niepowodzenier	n. Wartość 1 oznacza, że próba zostanie podjęta tylko raz,							
	co znaczy że nie będzie ponownych prób po zgłoszeniu błędu przez								
	narzędzie Data	Fransfer.							
retry wait time	Czas odczekiwany po zakończeniu zadania transferu danych inicjalnych								
	przed podjęciem kolejnej proby.								
	no to aby dane	poch zostać zapisane w tabeli w docelowej bazie danych							
issue warnings when	fakt ten hedz	ie odnotowywany jako ostrzeżenie Aby konwersie							
data is truncated to fit	nrowadzace do	o utraty dokładności były wykonywane musza zostać							
target column	ustawione odp	pwiednie opcie w sekcji ustawień konwersij danych, w							
0	przeciwnym raz	ie brak możliwości zapisania danych bez przyciecia i utraty							
	precyzji spowod	uje zakończenie ładowania danych inicjalnych z błędem.							
	Metoda odczytu	i danych z bazy źródłowej							
	aingle coloct	W bazie źródłowej wykonywana jest pojedyncza							
data road mathad	single select	kwerenda pobierające wszystkie dane z tabeli.							
		Po analizie tabela jest logicznie dzielona na fragmenty,							
	partitioned	po czym wykonywane są osobne kwerendy dla każdego							
		fragmentu.							
	Czy wykorzysty	wać kompresję danych przesyłanych pomiędzy modułem							
compression	czytającym (z bazy źródłowej) i piszącym (w bazie docelowej). Kompresja								
	zmniejsza ilość	danych przesyłanych przez sieć, ale zwiększa obciążenie							
	CPU.								



	Metatdata columns							
:Ö:	Enable metadata columns to get information about last update on each record in the							
Υ.	target database.							
	source change number							
	✓ source timestamp							
	✓ source transaction id							

drop metadata columns that are no longer enabled

Kolumny metadanych to kolumny dodawane do replikowanych tabel w docelowej bazie danych zawierające informacje dotyczące ostatniej aktualizacji rekordu.

source change number	Włącza kolumnę DBPLUSDR_SRC_CHANGENUMBER typu numerycznego. Kolumna będzie zawierać systemowy numer zmiany (SCN lub LSN) w bazie źródłowej odpowiadający ostatniej zmianie przeniesionej na bazę docelową dla danego rekordu. Numer zmiany to numer SCN/LSN operacji commit transakcji, w której skład wchodzi zmiana, nie jest to numer, z którym zmiana została zapisana do logu transakcji
source timestamp	Włącza kolumnę DBPLUSDR_SRC_TIMESTAMP typu data/czas. Kolumna będzie zawierać datę i czas zmiany w bazie źródłowej odpowiadający ostatniej zmianie przeniesionej na bazę docelową dla danego rekordu. Moment wykonania zmiany to moment wykonania operacji commit transakcji, w której skład wchodzi zmiana, nie jest to moment, w którym zmiana została zapisana do logów transakcji.
source transaction id	 Włącza kolumnę DBPLUSDR_SRC_TRANSACTIONID typu tekstowego. Kolumna będzie zawierać identyfikator transakcji w bazie źródłowej odpowiadający ostatniej zmianie przeniesionej na bazę docelową dla danego rekordu. W przypadku bazy źródłowej Oracle identyfikatorem transakcji jest XID. W przypadku bazy SQL Server w kolumnie znajdzie się unikalny 40-bitowy identyfikator transakcji odczytany z logu transakcji. <i>Nie jest</i> on powiązany z numerem transakcji pobieranym przy pomocy funkcji CURRENT_TRANSACTION_ID ani z numerem sesji dostępnym w zmiennej systemowei @@SPID.
drop metadata columns that are no longer enabled	 Załóżmy że w konfiguracji włączone zostały kolumny metadanych, następnie kolumny zostały dodane do tabel w bazie docelowej, a teraz kolumny metadanych mają zostać wyłączone. Możemy zdecydować się na: Usunięcie wyłączonych kolumn metadanych z tabel w docelowej bazie danych, w takim przypadku zaznaczamy opcję, Pozostawienie kolumn metadanych w tabelach w docelowej bazie danych, w takim przypadku wyłączamy opcję. W tym drugim przypadku wyłączone kolumny pozostaną w tabelach, w których zostały utworzone, ale wartości nie będą aktualizowane.



Ustawienia zaawansowane

Replicator database objects O Use default settings Configure DBPlus Data Replicator creates a schema in the target database to keep utility functions and data which helps to keep track of the committed transactions. By default this schema is named DBPLUSDR_{ReplicationName}. Schema DBPLUSDR_MS

Replicator database objects											
	Nazwa schematu (użytkownika), który zostanie utworzony w doce										
Schema	bazie	danych	w	celu	przechowywania	obiektów	bazy	danych			
	wykorz	ystywan	ych p	orzez m	echanizm replikacji						

00 \$ d 00 \$ h 10 \$ m 00 \$ s

Reader

In parallel mode multiple transaction logs are processed simultanously to improve replication throughput. The default auto setting will cause log reading process to switch to parallel mode when reading progress lags behind database activity.

Run reader in parallel mode ● auto ○ always ○ never

Max number of parallel workers

Min lag to switch to parallel

Invalid UTF-8 encoding detection should be enabled if you suspect that your database may contain data in character columns with UTF-8 encoding which does not form valid UTF-8 represetation. This is possible when application uses UTL_RAW functions in update/insert statements.

Invalid UTF-8 encoding detection

		Reader						
	Tryb równoległy (parallel) oznacza równoczesny odczyt wielu frag							
	logu transakcji. W trybie równoległym możliwy jest równoczesny odczyt							
	wielu zarchiwizowanych logów transakcji (archived log) oraz dodatkowo z							
bieżących zapisów logu transakcyjnego (tj. redo log). Wątki czyta								
	dynamiczr	nie uruchamiane i zatrzymywane zależnie od okoliczności.						
Run reader in parallel	W trybie pojedynczym uruchamiany jest tylko jeden proces odczytu, który							
mode	pracuje ciągle (nie jest włączany ani wyłączany).							
		Tryb przełącza się automatycznie pomiędzy pojedynczym a						
	auto	równoległym w zależności od opóźnienia procesu odczytu i						
		dostępności zarchiwizowanych logów transakcji.						
	always	Proces odczytu zawsze pracuje w trybie równoległym.						
	never	Proces odczytu zawsze pracuje w trybie pojedynczym.						



Max number of	Określa maksymalną liczbę wykonywanych równocześnie odczytów logów												
parallel workers	transakcji źródłowej bazy danych.												
Min lag to switch to	Minimalne opóźnienie procesu odczytu za aktywnością bazy danych, które												
parallel	powoduje przełączenie w tryb zrównoleglony (tylko dla opcji auto).												
Invalid UTF-8 encoding detection	Włącza mechanizm wykrywania i naprawiania problemów wynikających z zapisania w kolumnach znakowych z kodowaniem UTF-8 danych binarnych, które nie stanowią prawidłowo zakodowanej sekwencji UTF-8. Taka sytuacja może się zdarzyć jeśli aplikacja zapisze do kolumny typu znakowego dane binarne np. za pomocą funkcji UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2. Wykrywanie problemów UTF-8 wpływa negatywnie na wydajność procesu odczytu logów transakcji.												

Applier

 Use default settings Configure Including all available columns in where clause of SQL commands will provide additional verification of correctness of the replication process. Limiting where clause to primary key columns will result in better performance. In where clause of update/delete SQL commands include All available columns Primary key columns only 										
 Enable bulk insert Minimum number of operations merged 3 \$ Enable statement reordering 										
Preferred duration (millis) of a single execution bundle 3000 🗘										
Pallalel execution Disable Enable schema level parallelism Enable table level parallelism 										
Max number of parallel threads										
Min lag to switch to parallel 00 \$ d 00 \$ h 00 \$ m 00 \$ s										

	Applier					
	Włącza wykorzystywane techniki array bind dostępnej na bazach danych					
	Oracle. Włączenie pozwala na dużo szybsze wykonywanie szeregu operacji					
	insert/update/delete o takiej samej strukturze (różniących się jedynie wartościami).					
	Domyślnie włączone .					
Enable array bind	Wartość minimum numer of operations merged określa minimalną ilość					
	atomowych operacji jakie zostaną złączone w pojedyncze wywołanie array					
	bind. Domyślna wartość została zoptymalizowana dla systemów, w					
	których opóźnienie sieci pomiędzy serwisem replikacji a docelowa bazą					
	danych jest minimalne. Im większe opóźnienie tym większa będzie					
	optymalna wartość parametru.					
	Włącza wykorzystywane techniki bulk insert dostępnej na bazach danych					
	SQL Server i PostgreSQL. Włączenie pozwala na dużo szybsze					
	wykonywanie dużej ilości operacji insert o identycznej strukturze					
Enable bulk insert	(różniących się jedynie wartościami).					
	Domyślnie włączone .					
	Wartość minimum numer of operations merged określa minimalną ilość					
	atomowych operacji jakie zostaną złączone w pojedyncze wywołanie bulk					

	insert. Domyślna wartość została zoptymalizowana dla systemów, w których opóźnienie sieci pomiędzy serwisem replikacji a docelowa bazą danych jest minimalne. Im większe opóźnienie tym większa będzie optymalna wartość parametru.								
	 Włącza mechanizm zmieniający kolejność wykonywania operacji podczas ich wykonywania w docelowej bazie danych w celu zwiększenia ilości operacji podlegających wykonaniu zbiorczemu przy użyciu mechanizmów array bind i bulk insert. Algorytm zmiany kolejności gwarantuje, że nie zostaną naruszone standardowe więzy integralności: Klucze główne i unikalne, Klucze obce. 								
Enable statement reordering	Jeżeli baza danych wykorzystuje inne rodzaje więzów integralności (np. zaimplementowane przy pomocy triggerów) wówczas zmiana kolejności może doprowadzić do niepowodzenia wykonania sekwencji operacji. W takiej sytuacji oryginalna sekwencja operacji zostanie wykonana ponownie z <i>wyłączonymi</i> optymalizacjami. Jeśli zdarza się to odpowiednio często efektem będzie spadek wydajności w porównaniu z wydajnością systemu bez włączonego mechanizmu zmiany kolejności operacji. Opcja dostępna tylko jeśli włączono Enable array bind lub Enable bulk <i>insert</i> . Domyćlnio włączone								
Preferred duration (millis) of a single execution bundle	Replikator nie wykonuje na docelowej bazie danych osobnej transakcji dla każdej transakcji jaka została wykonana w bazie źródłowej. W celu zwiększenia wydajności zmiany wykonane oryginalnie w wielu transakcjach grupowane są w większe "paczki" (ang. bundle), które są następnie wykonywane jako pojedyncza transakcja na bazie docelowej. Parametr określa preferowany czas wykonania (w milisekundach) pojedynczej paczki. Większy rozmiar paczki oznacza większy potencjał dla optymalizacji prowadzący do wzrostu wydajności, z drugiej strony zbyt duży rozmiar może doprowadzić do wykorzystania nadmiernej ilości zasobów bazy danych oraz (tylko na bazach danych SQL Server i PostgreSQL) powstania długotrwałych blokad wpływających na wydajność zapytań. Wielkość paczki sterowaną przez parametr należy rozumieć jako wielkość <i>maksymalną</i> – istotną jeśli kolejka operacji oczekujących na wykonanie jest odpowiednio duża. W sytuacji, kiedy replikacja wykonuje zmiany "na bieżąco" (bez opóźnienia) wielkość paczek będzie wynikać z ilości operacji aktualnie oczekujących na wykonanie.								
Parallel execution	Pozwala włączyć tryb równoległego wykonywania zmian na bazie docelowej w kilku wątkach. Domyślnie wykonywanie równoległe jest wyłączone. Dostępne są dwa modele wykonywania równoległego: Schema level Operacje mogą być wykonane w osobnych wątkach (poziom jeśli dotyczą różnych schematów. schematu) Table level Operacje mogą być wykonywane w osobnych wątkach, (poziom jeśli dotyczą różnych tabel, które nie są ze sobą tabeli) połączone więzami integralności (kluczami obcymi). W trybie zrównoleglonym paczka operacji dzielona jest na części, z których każda wykonywana jest w innym wątku, używa oddzielnego połączenia i tworzy osobną transakcję w bazie danych. Zatwierdzanie paczki operacji odbywa się dwufazowo (ang. two phase commit):								



	2. Po zgłoszeniu gotowości przez wszystkie wątki, każdy z nich												
	wykonuje commit.												
	Zakończenie poszczególnych operacji commit nie następuje dokładnie w tej samej chwili, co oznacza, że w docelowej bazie danych może (na bardzo												
	krótką chwilę) pojawić się stan, który nie odpowiada stanowi źródłowej												
	bazy danych w żadnym momencie jej historii. O ile dane w poszczególnych												
	schematach są niezależne stosowanie zrównoleglania na poziomie												
	schematu jest bezpieczne. W przypadku stosowania zrównoleglania na												
	poziomie tabeli należy rozważyć możliwe konsekwencje.												
Max nubmar of	Maksymalna ilość wątków wprowadzających zmiany na docelowej bazie												
wax nubmer of	danych w trybie zrównoleglonym. Wartość powinna być dostosowana do												
parallel threads	zasobów sprzętowych docelowej bazy danych.												
	Pozwala na ustawienie opóźnienia replikacji przy którym system przełącza												
Min lag to switch to	się w tryb wykonywania równoległego. Dzięki temu ustawieniu możliwe												
parallel	jest pogodzenie wymagań nadążania replikacji z unikaniem, w miarę												
	możliwości, efektów ubocznych zrównoleglonego trybu wykonania.												

System Resources

 Use default settings Configure 																	
Transaction data memory pool																	
							au	to	•	set i	man	uali	У.				
			•														6 GB
,	·		•	•	•	•	·	•	'	1	·	·	1	1	·	ı.	

	System Resources
Transaction data memory pool	Pozwala określić maksymalny rozmiar pamięci RAM jaki serwis replikacji może wykorzystać na przechowywania danych transakcji pochodzących z bazy danych. Jeśli ustawimy przełącznik na "auto" wartość zostanie ustalona jako połowa fizycznie dostępnej pamięci RAM na maszynie, na której pracuje Replikator. Serwis replikacji zaalokuje na potrzeby danych transakcji tyle pamięci ile potrzebuje na ich przechowywanie, ale nie więcej niż określono w parametrze. Niezależnie od tego serwis replikacji alokuje pamięć RAM na inne potrzeby.

Failed operations to ignore

Ignore failed DROP command when dropped object does not exist for:

- ✓ constraints
- ✓ indexes

☑ Ignore failed ALTER command, when failure is due to the command having no effect, because the altered properties are already in the desired state.

Sekcja pozwala wybrać szczególne przypadki, w których replikator będzie ignorował bład wykonania przeznaczonej do replikacji operacji. Sekcja pojawi się tylko jeśli replikacja wspiera przenoszenie operacji DDL.



Ignore failed DROP command	Ignoruj komendy DDL próbujące usunąć obiekt (komendy
when dropped object does not	typu DROP), który nie istnieje w docelowej bazie danych.
exist	
Ignore failed ALTER command,	Ignoruj komendy DDL próbujące zmienić własności obiektu
when failure is due to the	(komendy typu ALTER), jeśli zmieniane własności w bazie
command having no effect,	docelowej mają już wartości, na które komenda próbuje je
because the altered properties are	zmienić.
already in the desired state	

	Affected rov	vs checking	
ѷ	By default when changes are a replicator will check whether the inserted/updated/deleted. Howev NO UNIQUE INDEX this can lead from happening add problematic t	applied to the target database right number of rows have been ver, when a particular table has to false positives. To avoid this tables to the list of exceptions. n when problem is detected	0
	Affected rows o	hecking exceptions	
	DELETE X ADD +	Search	Q
	Schema	Name	
	SALES	CUSTOMERLOG	

W tej sekcji możemy ustalić wyjątki od stosowania sprawdzania ilości zaktualizowanych wierszy tabeli w celu weryfikacji poprawności przebiegu replikacji. Normalnie każda atomowa operacja zmiany i usuwania powinna zmienić lub usunąć dokładnie jeden rekord w bazie danych. Jeśli jednak w tabeli **brakuje indeksu unikalnego** wówczas jedna operacja może zmienić lub usunąć kilka wierszy. Mimo to efekt replikacji może (choć nie zawsze musi) być właściwy. Jeżeli użytkownik akceptuje taką sytuację i nie chce uzupełnić modelu danych o indeks unikalny powinien wprowadzić odpowiednie tabele do listy wyjątków. Zaznaczenie opcji **Automatically add an exception when problem is detected** powoduje, że system *automatycznie* doda tabele bez indeksów do listy wyjątków w momencie, kiedy natknie się na problem podczas weryfikacji poprawności.

Logging

Diagnostic logs may help diagnose problems.

Enable diagnostic logs

	Logging
Enable diagnostic logs	Włącza logi diagnostyczne. W logach diagnostycznych zapisywane są kluczowe informacje o pracy mechanizmów replikatora. Czasami pozwala to na szybsze zdiagnozowanie problemów. Rozmiar generowanych logów może sięgać gigabajtów dlatego nie zaleca się włączać tej opcji bez wyraźnej potrzeby.



Ustawienia konwersji danych i typów kolumn

Reguły konwersji danych

Reguły konwersji danych sterują zachowaniem replikacji w sytuacji, kiedy replikowane dane nie mieszczą się w docelowym modelu danych i w celu wprowadzenia na bazę docelową wymagają przycięcia lub zaokrąglenia (utraty dokładności). Może to wynikać z dwóch różnych powodów:

- System zarządzania bazą danych na którym pracują źródłowa i docelowa baza danych są różne, a typ danych który na bazie docelowej stanowi naturalny odpowiednik typu na bazie źródłowej ma inny zakres lub dokładność. Dotyczy to w szczególności typów data/czas.
- 2. Istnieją różnice w modelu danych pomiędzy bazą źródłową a docelową.

Po napotkaniu tego rodzaju problemu replikacja może zachować się na jeden z dwu sposobów:

- 1. Zgłosić błąd, co oznacza pojawienie się alertu "Błąd wykonania w bazie docelowej"
- 2. Dokonać przycięcia bądź zaokrąglenia tak aby wartość zmieściła się w odpowiednim polu w bazie docelowej.

Jeśli system zarządzania bazą danych bazy źródłowej i docelowej jest taki sam, domyślnie zakłada się, że dane będą pasować, przycinanie danych jest niedozwolone. Aby ustawić opcje konwersji danych należy zmienić ustawienia na **Setup data tuncation and rounding options**.

Source and target databases run on the same RDBMS product. If the two databases use the same data model no data truncation or rounding will be necessary.

• Assume **data will fit** in the target database

Setup data truncation and rounding options

Domyślnie wszystkie problemy konwersji powodują zgłoszenie błędu z wyjątkiem problemów związanych z niewystarczającą precyzją pól numerycznych i typu data/czas.

Data conversion rules

When **text** is **too long** to fit the target column:

- Report error
- Truncate text to fit column

When one or more characters of **text** cannot be represented using the target column's **character set** :

- Report error
- O Replace the characters with "?"

When **numeric value** is outside the **range** which can be represented by the data type of the target column:

- Report error
- \bigcirc Truncate to the nearest value



When **numeric value** cannot be represented with full **precision** by the data type of the target column:

- Report error
- Round to the nearest value
- When **date/time value** is outside the **range** which can be represented by the data type of the target column:
 - Report error
 - Truncate to the nearest value

When **date/time value** cannot be represented with full **precision** by the data type of the target column:

- Report error
- Round to the nearest value

When **binary data** is **too long** to fit the target column:

- Report error
- Truncate data to fit column

Jeśli replikujemy z SQL Server na Oracle pojawia się kwestia traktowania pustych ciągów znaków (o długości 0). SQL Server rozróżnia pomiędzy pustym ciągiem znaków i wartością NULL, Oracle traktuje pusty ciąg znaków jako synonim NULL. Domyślnie puste ciągi znaków z bazy SQL Server będą zastępowane wartością NULL. Zamiast tego można wybrać zastępowanie pustego ciągu znaków określonym tekstem lub zgłaszanie błędu w przypadku napotkania pustego ciągu znaków w replikowanych danych.

Oracle database does not support **empty character string** (of zero length) and treats it as synonymous with NULL. When an empty string appears in the source data:

- Treat it as NULL
- Replace it with the specified text

Jeśli baza źródłową jest baza pracująca na systemie Oracle, która powstała w wyniku replikacji z bazy pracującej na SQL Server, i jeśli replikując z SQL Server do Oracle wybraliśmy konwersję pustych ciągów znaków do specjalnego tekstu, tak aby zachować rozróżnienie pomiędzy pustymi ciągami znaków a NULL, będziemy chcieli konwertować specjalny tekst z powrotem na pusty ciąg znaków. W tym celu dla replikacji z SQL Server na Oracle udostępniona została specjalna opcja. Jeśli przykładowo jako substytutu dla pustego ciągu znaków użyliśmy znaku tyldy (~) konfiguracja będzie wyglądać następująco:



Reguły mapowania typów

Mapowanie typów danych wykonywane jest w dwóch sytuacjach:

1. Podczas konwersji poleceń DDL w celu wykonania na bazie docelowej. Dotyczy to replikacji z SQL Server do Oracle, ale również dla replikacji z SQL Server do SQL Server oraz z Oracle do Oracle w



trybie CUSTOM możliwe jest zdefiniowanie niestandardowego mapowania typów, na podstawie którego dokonywana będzie konwersja typów danych.

2. Podczas przygotowywania definicji tabeli do utworzenia w bazie docelowej w procesie automatycznego przenoszenia danych inicjalnych. Dotyczy to wszystkich kombinacji baz źródłowych i docelowych.

Dla replikacji w trybie EXACT (dostępnym dla replikacji pomiędzy bazami danych Oracle) mapowanie typów jest *wyłączone*.

Jeśli baza źródłowa i docelowa pracują na tym samym produkcie domyślnie pozostawiane będą oryginalne typy danych, konwersja typów może zostać włączona poprzez wybranie opcji **enable type conversion**.



Tabela mapowania typów zawiera (specyficzne dla każdej kombinacji produktów pomiędzy którymi wykonywana jest replikacja) predefiniowane typy źródłowe i proponowane dla nich typy docelowe. Typy docelowe można poddać edycji.

NUMBER (P, S)	decimal (P, S)	
	decimal (P, S)	\$
NUMBER	P = 38	
	S = 10	
BINARY_FLOAT	real	

Dokonując edycji wybieramy typu danych w bazie docelowej oraz, jeśli typ jest typem parametryzowanym, wypełniamy formuły służącą określeniu wartości parametrów. Formuła może zawierać stałą, odwołanie do parametru typu źródłowego, oraz operacje arytmetyczne. Przykładowo możemy zamienić typ znakowy varchar(N) w typ znakowy o dwa razy większej długości maksymalnej wpisując w polu odpowiadającym parametrowi N wartość 2 * N, otrzymując w tabeli następujący wpis:





Ustawienia opcjonalnych alertów

	Archive log availability alert	
÷	Alert when the amount of archive logs between the position currently being read and the start of available archive logs is less then the specified time span. When this amount goes down to zero required archive logs become unavailable and the replication stops. \checkmark enable	
	Alert when less then $00 \ddagger d 03 \ddagger h 00 \ddagger m 00 \ddagger s$ is left	6
	Replication lag alert	
÷	Alert when replication lag is greater than the specified time span. The lag being measured is "update to write", meaning the difference between the time the last replicated change appeared on the replica and the time it was performed on the source. \checkmark enable Alert when lag is greater than 00^{1} h 01^{1} m 00^{1} s	

Większość alertów jest generowana zawsze w przypadku wystąpienia określonej sytuacji i nie podlega konfiguracji przez użytkownika. Następujące opcjonalne alerty można włączyć i skonfigurować:

Archive log availability alert	Alert jest zgłaszany, kiedy punkt odczytu zmian jest bliski punktowi początkowemu dostępnych zarchiwizowanych logów (Oracle) lub dostępnych zmian w archiwum zmian (SQL Server). Dojście odczytu poza punkt początku dostępnych logów oznacza zakończenie replikacji. Jeśli bazą źródłową jest SQL Server ustawienie tego alertu ma sens tylko wtedy, gdy ustawiono limit powierzchni dyskowej lub retencję danych dla archiwum zmian dla komponentu Chango Canturo	
Replication log alert	Alert jest zgłaszany kiedy opóźnienie replikacji jest wyższe niż określona wartość. Opóźnienie liczone jest jako różnica w czasie pomiędzy pojawianiem się zmiany na replice a pojawieniem się zmiany w bazie źródłowej dla ostatnio przeniesionej zmiany.	

Harmonogram przerw pracy replikatora

Harmonogramy przerw pozwalają na definiowanie okresów, w czasie których replikator będzie wyłączony.

	Przerwa jednorazowa, w tym trybie określamy:
ono timo	Datę i godzinę rozpoczęcia,
one time	Liczbę dni trwania przerwy i godzinę zakończenia (lub wybieramy
	zakończenie na żądanie).
	Przerwa powtarzana codziennie, w tym trybie określamy:
daily	Godzinę rozpoczęcia,
	 Godzinę zakończenia (lub wybieramy zakończenie na żądanie).
	Przerwa powtarzana co tydzień, potencjalnie kilkukrotnie, w tym trybie
	określamy:
wookly	Dni tygodnia rozpoczęcia,
weekiy	Godzinę rozpoczęcia,
	 Liczbę dni trwania przerwy i godzinę zakończenia(lub wybieramy
	zakończenie na żądanie).

Dostępne są cztery tryby powtarzania przerw:



	Przerwa powtarzana co miesiąc, w tym trybie określamy:
	 Dzień miesiąca rozpoczęcia,
	Godzinę rozpoczęcia,
monthly	 Liczbę dni trwania przerwy i godzinę zakończenia (lub wybieramy zakończenie na żądanie).
	Dla miesięcy o liczbie dni mniejszej niż określony dzień miesiąca dniem
	rozpoczęcia będzie ostatni dzień miesiąca.

Harmonogram pozwala na konfigurację momentu rozpoczęcia przerwy na dwa sposoby:

real time clock	Przerwa zaczyna się w dniu i o godzinie określonej w
Według czasu rzeczywistego	harmonogramie, zgodnie z wybraną strefą czasową.
replica timestamp Według znacznika czasu zmian przeniesionych na replikę	Przerwa rozpoczyna się w momencie, kiedy replika osiągnie stan odpowiadający w źródłowej bazie danych punktowi w czasie określonemu w harmonogramie, zgodnie ze znacznikiem czasu bazy źródłowej.

Zakończenie przerwy również można skonfigurować na dwa sposoby:

real time clock	Przerwa kończy się w dniu i o godzinie określonej w	
Według czasu rzeczywistego	harmonogramie, zgodnie z wybraną strefą czasową.	
on request Na żądanie	 Istnieją dwa sposoby zakończenia przerwy: Korzystając z klienta GUI przy użyciu przycisku TERMINATE, Za pomocą skryptu lub wykonując komendę w docelowej bazie danych, korzystając z API udostępnionego w bazie danych. 	

Daje to razem możliwość konfiguracji harmonogramu na cztery sposoby. Każdy z nich ma swoją specyfikę i odpowiada innemu scenariuszowi użycia.

Rozpoczęcie według czasu rzeczywistego, zakończenie według czasu rzeczywistego

Harmonogram przerw definiuje "okna" czasowe przeznaczone na przerwy. W czasie wyznaczonym przez okna replikacja nie pracuje, w pozostałym czasie replikacja pracuje.

Przykład

repeat \bigcirc one time \odot daily \bigcirc weekly \bigcirc monthly
begin at 03:00:00 • real time clock O replica timestamp
end automatically on request
• same day \bigcirc next day at $06:00:00$ real time clock





Rozpoczęcie według czasu rzeczywistego, zakończenie na żądanie

Przerwa zaczyna się w dniu i o godzinie określonej przez konfigurację, kończy w momencie pojawienia się żądania zakończenia przerwy. Jeśli żądanie zakończenia pojawi się z dużym opóźnieniem, po czasie na który wypada *kolejna* zaplanowana przerwa, ta kolejna przerwa nie zostanie aktywowana.

Przykład

	repeat	○ one time	ly \bigcirc weekly \bigcirc r	nonthly
	begin at 0	03:00:00 • real t	ti me clock () replica	timestamp
		end 🔘 automatica	ally 🖲 on request	
		czas przerwy - żądanie zakończe	nia przerwy	
	pon.	wt.	śr.	czw.
03:00				

Ponieważ żądanie zakończenia przerwy rozpoczętej we wtorek o godzinie 3:00 pojawiło się po godzinie 3:00 w środę, przerwa przypadająca na środę nie została aktywowana.



Rozpoczęcie według znacznika czasu zmian przeniesionych na replikę, zakończenie według czasu rzeczywistego

Przerwa zaczyna się w momencie, kiedy proces replikacji dotrze do punktu określonego w konfiguracji jako początek przerwy, kończy się o godzinie określonej przez konfigurację jako koniec przerwy. Jeśli replikacja ma na tyle duże opóźnienie, że stan z godziny skonfigurowanej jako początek przerwy zostanie osiągnięty po momencie określonym jako zakończenie przerwy, przerwa nie zostanie aktywowana. (Taką sytuację możemy interpretować jako rozpoczęcie przerwy po osiągnięciu warunku rozpoczęcia i natychmiastowe jej zakończenie, jako że spełniony został warunek zakończenia.)

Przykład

	repeat	○ one time ● da	aily 🔾 weekly 🔾	monthly
	begin at 03:00:00 O real time clock • replica timestamp			
	end • automatically \bigcirc on request • same day \bigcirc next day at $06:00:00$ real time clock			
		czas przerwy - moment osiągnię	cia stanu z godziny	3:00 na replice
03:00	pon.	wt.	śr.	czw.
06:00				

We wtorek stan z godziny 3:00 na replice został osiągnięty po godzinie 6:00, w związku z czym przerwa nie została aktywowana.

Rozpoczęcie według znacznika czasu zmian przeniesionych na replikę, zakończenie na żądanie

Przerwa zaczyna się w momencie, kiedy proces replikacji dotrze do punktu określonego w konfiguracji jako początek przerwy, kończy w momencie pojawienia się żądania zakończenia przerwy. W tym przypadku nie ma (bezpośredniego) związku pomiędzy czasem trwania przerw a czasem rzeczywistym. Kiedy proces replikacji dotrze do punktu określnego w konfiguracji jako początek przerwy, rozpoczyna się przerwa, która trwa do pojawienia się żądania zakończenia przerwy. Następnie replikacja kontynuuje pracę aż do osiągnięcia *kolejnego* punktu określonego jako początek przerwy, rozpoczyna się kolejna przerwa itd.



Przykład





moment osiągnięcia stanu z godziny 3:00 na replice

— żądanie zakończenia przerwy



Strefa czasowa

Ponieważ strefa czasowa obowiązująca w bazie danych może być inna niż na serwerze replikacji, a ta z kolei może być inna niż na maszynie, na której uruchomiono interfejs użytkownika, w ustawieniach w ustawieniach harmonogramu znajduje się pole wyboru strefy czasowej. Tam gdzie określamy datę i godzinę *czasu rzeczywistego* data i godzina jest interpretowana jako odnosząca się do wybranej strefy czasowej.

Kończenie przerwy

Zakończenie przerwy możliwe jest przy użyciu przycisku **TERMINATE**, który pojawi się na zakładce DASHBOARD.



Replication MyReplication is not active due to a planned break triggered by schedule "MySchedule". The break ends on 2019-10-18 18:00:00.



Istnieją dwa powody dla których możemy skorzystać z przycisku:

- 1. Dla przerw z zakończeniem na żądanie.
- Dla przerw z zakończeniem o ustalonej godzinie, po zmianie ustawień harmonogramu przerw. Zmiany w harmonogramie mają wpływ na *przyszłe* przerwy, nie wpływają jednak na przerwę, która została już aktywowana. W momencie aktywowania przerwy ustalana jest data i godzina jej wyłączenia na podstawie ustawień w harmonogramie, ta data i godzina nie ulega zmianie.



Narzędzia są dostępne pod przyciskiem **TOOLS** na panelu replikacji.

Narzędzie do generowania skryptów przenoszących dane przy użyciu data pump

Narzędzie dostępne jest tylko dla replikacji pracujących pomiędzy bazami Oracle. Generuje skrypty wsadowe (batch) systemu Windows. Skrypty wykonują eksport danych z bazy źródłowej i import do bazy docelowej przy pomocy narzędzia data pump dostępnego standardowo w bazie danych Oracle.

Dla każdego *schematu* generowany jest osobny skrypt przenoszący dane. W przypadku przenoszenia danych z wielu schematów możemy przyspieszyć proces transferu wykonując skrypty równolegle.

+*^		EXPORT		
- CA+	PUMP SCRIPT	database	myservice:1522/SOURCE	
		user	C##REPLUSER	
	VIEW PREPARATION REPORT	password	Enter password for source database	
		directory	Default is DATA_PUMP_DIR	
		Init directory as		
		۲	Export current content O Specify flashback	< SCN
			IMPORT	
		database	myservice:1522/TARGET	
		user	TESTDATA	
password Enter password for target database				
directory Default is DATA_PUMP_DIR				
		Init directory as		
	OPTIONS			
			Include constraints	
	When creating tables in target database alter all character data columns with length specified in bytes to length specified in characters, eg. VARCHAR2(10 BYTE) becomes VARCHAR2(10 CHAR).			
	SCRIPTS			
	Save scripts in C:\Temp\dump		-	
			CREATE SCRIPTS	

EXPORT	
Database	Identyfikuje połączenie ze źródłową bazą danych.
User	Nazwa użytkownika źródłowej bazy danych. [1]

Password	ssword Hasło użytkownika źródłowej bazy danych. [1]		
Directory	Nazwa katalogu (ang. directory) w źródłowej bazie danych wskazującego		
Directory	miejsce do którego będą zapisywane eksportowane dane. [2]		
	Pozwala wprowadzić ścieżkę do folderu, do którego będą zapisywane		
Init directory as	eksportowane dane. Ścieżka musi być dostępna dla serwera na którym		
	pracuje źródłowa baza danych. [2]		
Export current	Zostanie wyeksportowana bieżąca zawartość bazy danych na moment		
content	uruchomienia skryptów [3].		
Specify flashback SCN	Pozwala wprowadzić numer SCN określający moment, na który zostaną		
Specify hashback Sch	pobrane dane na potrzeby eksportu.		
IMPORT			
Database	Identyfikuje połączenie z docelową bazą danych.		
User	Nazwa użytkownika docelowej bazy danych. [1]		
Password Hasło użytkownika docelowej bazy danych. [1]			
Directory	Nazwa katalogu (ang. directory) w docelowej bazie danych wskazującego		
Directory	miejsce z którego będą odczytywane dane do zaimportowania. [2]		
	Pozwala wprowadzić ścieżkę do folderu, z którego będą odczytywane dane		
Init directory as	do zaimportowania. Ścieżka musi być dostępna dla serwera na którym		
	pracuje docelowa baza danych. [2]		
OPTIONS			
Include constraints	Określa, czy mają być przenoszone ograniczenia, tj. obiekty typu		
	CONSTRAINT.		
Lingrade character	Jeśli opcja zostanie włączona kolumny typu znakowego, które w bazie		
data column length	źródłowej mają długość wyspecyfikowaną w bajtach (BYTE) zostaną		
from BVTE to CHAP	przekonwertowane na kolumny z długością wyspecyfikowaną w znakach		
HOM BITL to CHAR	(CHAR). Przykładowo VARCHAR(50 BYTE) stanie się VARCHAR(50 CHAR) [4]		
SCRIPTS			
Sava scripts in	Folder do którego zostaną zapisane skrypty wygenerowane przez		
Save scripts ill	narzędzie.		

[1] Jeśli wartość nie zostanie wprowadzona tutaj zostaniemy poproszeni o wprowadzenie jej podczas *wykonywania* skryptów. Ponieważ dla każdego schematu uruchamiany jest osobny skrypt będziemy musieli wprowadzać wartości wielokrotnie jeśli przenosimy dane z wielu schematów. Dlatego wygodniej będzie wprowadzić wartości tutaj.

[2] Narzędzie data pump otrzymuje jako parametr *nazwę katalogu (directory)*. Katalog jest z kolei skojarzony z konkretną ścieżką do folderu w systemie plików. To oznacza, że do konfiguracji można podejść dwojako:

- 1. Wprowadzić w polu **Directory** nazwę katalogu (directory), który ustawiliśmy (lub mamy zamiar ustawić) na pożądaną ścieżkę na poziomie bazy danych,
- 2. Wprowadzić w polu **Directory** nazwę katalogu a w polu **Init directory as** pożądaną ścieżkę, ścieżka wprowadzona w polu *Init directory as* zostanie automatycznie skojarzona z katalogiem podczas *wykonywania skryptów*.

[3] W momencie pierwszego uruchomienia zostanie odczytana wartość *bieżącego* SCN w źródłowej bazie danych i zapisana do pliku FlashbackScn.txt. Wartość zapisana w tym pliku będzie następnie używana przez wszystkie skrypty. Jeśli chcemy "zresetować" numer SCN wystarczy usunąć plik.

[4] Wykonanie takiej konwersji zapobiega problemom w sytuacji, kiedy kodowanie znaków różni się pomiędzy bazami danych. Przykładowo załóżmy, że w źródłowej bazie danych użyto kodowania



EE8MSWIN1250 natomiast w bazie docelowej kodowania AL32UTF8. Do pola typu VARCHAR(5 BYTE) w bazie źródłowej zapisano wartość "żółty". Wartość mieści się w polu ponieważ zajmuje 5 bajtów w kodowaniu EE8MSWIN1250. Tymczasem w bazie docelowej w kodowaniu AL32UTF8 wartość "żółty" zajmie 8 bajtów (ponieważ "ż", "ó" i "ł" zajmują po 2 bajty w kodowaniu UTF-8) i nie zmieści się w polu typu VARCHAR(5 BYTE). Rozwiązaniem jest zmiana typu na VARCHAR(5 CHAR) dzięki czemu Oracle zarezerwuje odpowiednią ilość miejsca aby zapisać *dowolne* 5 znaków w kodowaniu AL32UTF8.

Import danych przy pomocy skryptów wygenerowanych przez opisywane narzędzie współpracuje z opcją **automatically set by import** punktu startowego. Jeśli punkt startowy został określony jako *automatically set by import* proces replikacji ustala jako punkt startowy wartość flashback SCN użytą do eksportu danych dla ostatniego importu. Jeśli replikacja została już uruchomiona a chcemy zaktualizować bazę danych narzędziem importu i uruchomić replikację od nowego punktu startowego należy:

1. Zatrzymać serwis replikacji



2. Skorzystać z funkcji pod przyciskiem



na <u>ekranie ustawień</u> i zatwierdzić zmiany (ustawienie *automatically set by import* zostawiamy bez zmian). Wymusi to zresetowanie stanu replikacji i ustalenie nowego punktu startowego podczas kolejnego uruchomienia.

3. Wykonać import danych na docelową bazę danych.

Po ponownym uruchomieniu replikacji punkt startowy zostanie ustalony jako flashback SCN właściwy dla ostatnio wykonanego importu.

W efekcie pracy skryptu w folderze określonym w polu save scripts in zapisywane są następujące pliki:

- 1. Dla każdego schematu 3 skrypty:
 - a. export-SCHEMAT.bat (wykonuje eksport)
 - b. import-SCHEMAT.bat (wykonuje import)
 - c. transfer-SCHEMAT.bat (wykonuje eksport a następnie import)
- 2. Jeśli przenoszony jest więcej niż jeden schemat powstaje dodatkowo skrypt TransferAll.bat
- 3. Plik ReadMe.txt
- 4. W folderze podrzędnym utils pomocnicze skrypty bat i sql (nie przeznaczone do samodzielnego wykonywania)

W podrzędnym folderze log zapisywane są logi z wykonania skryptów. Logi generowane są osobno dla każdego pliku export-*.bat i import-*.bat.



Narzędzie do generowania i podglądu raportu przygotowania do replikacji

CREATE DATA PUMP SCRIPT	ORIGINAL CURRENT CURRENT
VIEW PREPARATION REPORT	Number of tables 1 Data volume 0 B Index volume 0 B SYSTEM CHECK RESULTS
	Some of the tables selected for replication have no unique index. This may lead to runtime problems. TESTDATA.MAMOKO
	Archive logs are available Archive logs are available for the period of 15 days.
	Report created on 2019-06-11 16:14:45

W tym miejscu możemy podejrzeć raport przygotowania do uruchomienia replikacji, który został wygenerowany podczas procesu tworzenia replikacji. Taki sam raport pokazujący stan *bieżący* możemy uzyskać wybierając opcję **CURRENT**.

Narzędzie do zarządzania komponentem DBPLUS Change Capture

VIEW PREPARATION REPORT	Component is installed	and active
	Component is installed in database: dbpluscc	SYS ADMIN CREDENTIALS
CHANGE CAPTURE JOB STATUS	CHANGE ARCHIVE OPTIONS	System administrator credentials are required in order to install or uninstall the component.
	Records of captured changes will be stored on disk in archive files. Folder must be accessible from the machine where the database server runs.	authentication Database 🗘
	archive folder C:\DCD\StageFiles	password
	If this option is selected, data in the change archive will be automatically deleted once it has been "consumed" by replication process. This will save space but will also prevent from restarting replication from an earlier point. Automatically truncate change archive This option specifies for how long data will be preserved in the change archive. If this option is selected, data in the change archive will be deleted as necessary to keep disk usage below the specified maximum. This setting is per database, if more then one database is set up as a replication source each may use up to the amount of disk space specified here. It init disk space usage to 1024 MB	•
		STOP 📅 UNINSTALL

Komponent DBPLUS Change Capture stanowi rozszerzenie ("nakładkę") dla standardowego mechanizmu CDC (Change Data Capture) dostępnego w systemach zarządzania bazami danych SQL Server. Zainstalowanie komponentu jest niezbędne do działania replikacji ze źródłem w bazie danych SQL Server.

Komponent składa się z zestawu bibliotek (plików dll) działających na platformie .NET 4.0, funkcji i procedur T/SQL, oraz tabel konfiguracyjnych. Wszystkie te obiekty znajdują się w bazie danych tworzonej specjalnie do tego celu (i tylko w tej bazie danych). Z administracyjnego punktu widzenia komponent jest tożsamy z bazą danych.

database name	Nazwa bazy danych, w której zostanie zainstalowany komponent.
data file	Nazwa pliku danych dla bazy danych, w której zostanie zainstalowany
	komponent.
log file	Nazwa pliku logu transakcyjnego dla bazy danych, w której zostanie
	zainstalowany komponent.

Opcje podstawowe (dostępne podczas instalacji):

Opcje archiwum zmian:

archive folder	Folder dla archiwum zmian. W procesie śledzenia zmian w oparciu o komponent informacje o zmianach zapisywane są na dysk. Informacje o zmianach zapisane w plikach nazywamy "archiwum zmian". Parametr określa jego lokalizację. Należy pamiętać, że ta lokalizacja <i>musi być dostępna z poziomu źródłowej instancji MS SQL</i> .	
Automatically	Jeśli opcja jest ustawiona dane w archiwum zmian będą usuwane od razu po	
truncate change	zaaplikowaniu zmian w bazie docelowej przez replikacje. Prowadzi to do	
archive	oszczednego wykorzystania przestrzeni dyskowej, ale uniemożliwia ponowne	
	uruchomienie replikacij poczawszy od nowego LSN niższego niż ostatnio	
	przetworzone.	
Limit disk space usage to	ce Pozwala określić maksymalną ilość przestrzeni dyskowej, jaka będ wykorzystywana przez archiwum zmian.	
	zaszły w bazie danych pomiędzy punktem aktualnie przez proces replikacji przetwarzanym a chwilą obecną nie zmieszczą się na określnej tutaj przestrzeni	
	dyskowej może się zdarzyć, że dane dotyczące zmian zostaną usunięte zanim proces replikacji zdąży je przetworzyć, co uniemożliwi kontynuowanie replikacji.	
Limit data	Pozwala określić maksymalną ilość czasu, przez jaki dane są przechowywane w	
retention to	archiwum zmian.	
	Uwaga: Jeśli opóźnienie procesu replikacji będzie większe niż określone w tym	
	parametrze może się zdarzyć, że dane zmian zostaną usunięte zanim proces	
	replikacji zdąży je przetworzyć, co uniemożliwi kontynuowanie replikacji.	

Dostępne operacje:

CONFIGURE	Wprowadzanie zmian opcji opisanych powyżej.
	Wstrzymuje pracę komponentu.
	Wstrzymanie oznacza, że śledzenie zmian przestaje być wykonywane we
	wszystkich bazach danych, gdzie śledzenie zmian zostało włączone (z których
STOP	dane są replikowane). Nie można również włączyć, zmodyfikować opcji ani
	wyłączyć śledzenia zmian, nie jest dostępny odczyt informacji o zmianach z
	archiwum zmian. Wstrzymanie pracy komponentu powoduje wstrzymanie pracy
	replikacji, których źródło znajduje się w danej instancji SQL Server.

RESUME	Ponawia pracę komponentu, który został zatrzymany poleceniem STOP.
INSTALL	Instalacja komponentu.
	Odinstalowanie komponentu.
	Odinstalowanie komponentu wstrzymuje odczyt zmian przez wszystkie
UNINSTALL	replikacje, których źródło znajduje się w danej instancji SQL Server. Po
	ponownym zainstalowaniu komponentu (poleceniem INSTALL) praca replikacji
	zostanie wznowiona.
	Aktualizuje komponent do bieżącej wersji (zgodnej z wersją produktu DBPLUS
UFGRADE	Data Replicator).

Wszystkie operacje na komponencie Change Capture wymagają podawania hasła użytkownika z uprawnieniami administratora systemu (posiadającego rolę sysadmin).

Jeśli replikowana baza danych należy do grupy Always On Availability Group komponent powinien być aktualizowany i konfigurowany na wszystkich serwerach należących do grupy. Domyślnie każda operacja wykonywana jest dla wszystkich serwerów należących do grupy Always On. W razie potrzeby można wyłączyć serwer nie będącym aktywną repliką z wykonywanych operacji używając przełącznika **include**.



Pokazywane parametry pochodzą z aktywnej repliki. Status "zatrzymany" jest wyświetlany jeśli komponent na aktywnej replice jest w stanie "zatrzymanym".

Jeśli program nie będzie w stanie połączyć się z serwerem bazy danych korzystając z wyświetlonych nazw (w powyższym przykładzie DBLPUSSQLSRV1\SQLNODE1 lub DBLPUSSQLSRV2\SQLNODE2) należy postąpić zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi <u>tutaj</u>.

Monitorowanie pracy zadania (job) odpowiedzialnego za śledzenie zmian (change capture)

W bazach danych działających na SQL Server śledzenie zmian na potrzeby replikacji wykonywane jest przez zadanie pracujące w tle (job). Zadanie takie jest generowane w każdej bazie danych, która wykorzystywane jest jako baza źródłowa przez DBPLUS Data Replicator. Zadanie okresowo uruchamia proces analizy logu transakcyjnego (korzystając z mechanizmu CDC), a następnie zrzuca wyniki na dysk.



Strona 69 z 78



job name	Nazwa zadania.
	Jedna z trzech wartości:
status	NOT INSTALLED
status	• STOPPED
	RUNNING
last processed LSN LSN ostatnio przetworzonej zmiany z logu transakcji.	
last processed	Znacznik czasu ostatnio przetworzonej zmiany z logu transakcji.
timestamp	
last execution time	Data i czas ostatniego uruchomienia procesu analizy logu transakcji.
last execution status	Określa czy ostatnie uruchomienie procesu analizy logu transakcji zakończyło się poprawnie.

6.8 Ponowny rozruch replikacji od nowego punktu startowego

Ponowny rozruch replikacji od nowego punktu startowego oznacza rozpoczęcie replikacji od nowa, przy zachowaniu ustawień i historii. W celu zainicjowania ponownego rozruchu na panelu replikacji naciskamy przycisk **CONFIG**, a następnie wybieramy zakładkę **START & END**.

Dopóki replikacja nie zostanie po raz pierwszy uruchomiona punkt startowy podlega edycji. Po pierwszym uruchomieniu pojawia się informacja oraz przycisk **RESTART REPLICATION**.

	Start	
Replication has sta The start point was	arted. s SCN 13529514	
	RESTART REPLICATION	

Po naciśnięciu przycisku **RESTART REPLICATION** pojawią się opcje punktu startowego. Zasady konfiguracji punktu startowego są identyczne z tymi, jakie obowiązują podczas tworzenia nowej replikacji <u>opisane tutaj</u>.

W przypadku korzystania z automatycznego trybu inicjalizacji tabel nie ma potrzeby korzystania z funkcji ponownego rozruchu. Preferowanym sposobem wykonania ponownego rozruchu replikacji z bazą docelową załadowaną na nowo kopią danych z bazy źródłowej jest wykonanie funkcji **REINITIALIZE** na wszystkich replikowanych tabelach widocznych na <u>liście replikowanych tabel</u>.

6.9 Przeglądanie logów replikatora **MyReplication** DASHBOARD DETAILS ALERTS LOGS IDLE CONFIG 🖉 TOOLS 🖶 DELETE REPLICATION 📅 Size: Last change: 4.75 kB 6/13/2019 1:19:52 PM OPEN 🕢 SAVE 🕁 replicator.log Size: Last change: 39 kB 6/12/2019 8:45:28 PM replicator.1.log OPEN (SAVE Size: Last change: 19 kB 6/11/2019 6:30:26 PM replicator.0.log OPEN (SAVE 14)



Aby uzyskać dostęp do logów replikatora należy wybrać zakładkę LOGS.

_

Pliki replicator*.log zawierają informacje o włączaniu, wyłączaniu i innych zmianach stanu replikacji, błędy oraz ostrzeżenia.

Pliki diagnostic*.log są generowane tylko jeśli włączono opcję **Enable diagnostic logs** w ustawieniach zaawansowanych replikacji. Zawierają zrzut kluczowych informacji o zdarzeniach procesu replikacji.

6.10	Usuwanie replikacji		J
DASHBOAR	ard details alerts logs MyReplication	BUSY CONFIG & TOOLS	

W celu usunięcia replikacji należy użyć przycisku **DELETE REPLICATION** na panelu sterowania.

Are you sure you want to delete replication: Rabarbar		
If you really want to do it please type DELETE below		
type DELETE to get rid of replication		
CANCEL DELETE IT >		

Replikacja zostanie usunięta po potwierdzeniu poprzez wpisanie słowa **delete** w pole tekstowe i naciśnięciu przycisku **DELETE IT**.

Jeśli w usuwanej replikacji źródłową bazą danych była baza na SQL Server i jeśli nie ma więcej replikacji pobierających dane z tej bazy danych po usunięciu replikacji pojawi się poniższe okienko:


Replication RABARBAR has been removed. Th If you no longer need CDC in database Sou following commands will disable CDC for o use [SourceDB]; EXEC sys.sp_cdc_disable_db; or disable CDC now using the tool below	ere are some related issues whic irceDB you should disable it. Sys ac latabase SourceDB: r:	h require your attention. dmin credentials are required. The		
<u> </u>	sys admin credentials			
authentication	Database	\$		
user name				
password				
DISABLE CDC				
	ок			

Wyłączenie CDC wymaga uprawnień administratora systemu (roli sysadmin) i dlatego nie jest wykonywane automatycznie. Można je wykonać przy pomocy odpowiedniej komendy lub korzystając z funkcji pod przyciskiem **DISABLE CDC** po wprowadzeniu loginu i hasła administratora systemu.



7 Dodatkowe informacje

7.1 Informacja o stanie replikacji dostępna z poziomu docelowej bazy danych

W docelowej bazie danych utrzymywana jest tabela zawierająca informacje o bieżącym stanie replikacji o nazwie DBPLUSDR_{nazwa replikacji}.ReplicationStatus (nazwa schematu może być inna jeśli została zmieniona w ustawieniach replikacji). Tabela zawiera dokładnie jeden rekord (lub zero, jeśli nie została jeszcze zainicjowana) i posiada następujące pola:

SourceSystemTime	Aktualny czas systemowy w źródłowej bazie danych w momencie aktualizacii zapisu stanu.
TargetSystemTime	Aktualny czas systemowy w docelowej bazie danych w momencie aktualizacji zapisu stanu.
AppliedTimestamp	Znacznik czasu (zgodnie z zegarem źródłowej bazy danych) zmiany ostatnio wykonanej w bazie docelowej.
AppliedChangeNumber	Numer zmiany (SCN lub LSN) zmiany ostatnio wykonanej w bazie docelowej.
ReplicaTimestamp	Najpóźniejszy znacznik czasu bazy źródłowej (zgodnie z zegarem źródłowej bazy danych) jakiemu odpowiada bieżący stan docelowej bazy danych. Jeśli replikacja jest aktywna ReplicaTimestamp = AppliedTimestamp. Jeśli replikator przez dłuższą chwilę nie ma pracy do wykonania (ponieważ nie ma żadnych zmian do przeniesienia) AppliedTimestamp pozostaje bez mian natomiast wartość ReplicaTimestamp jest aktualizowana najpóźniejszym znacznikiem czasu, o którym wiadomo, że nie zawiera zmian nieprzeniesionych na bazę docelową.
ReplicaChangeNumber	Najpóźniejszy numer zmiany (SCN lub LSN) jakiemu odpowiada bieżący stan docelowej bazy danych. Jeśli replikacja jest aktywna ReplicaChangeNumber = AppliedChangeNumber. Jeśli replikator przez dłuższą chwilę nie ma pracy do wykonania (ponieważ nie ma żadnych zmian do przeniesienia) AppliedChangeNumber pozostaje bez mian natomiast wartość ReplicaChangeNumber jest aktualizowana najpóźniejszym numerem zmiany, o którym wiadomo, że nie zawiera zmian nieprzeniesionych na bazę docelową.
Status	Zawiera status procesu replikacji, więcej informacji w tabelce poniżej.
BreakEndTime	Data i czas planowanego zakończenia przerwy jeśli Status = BREAK.

Dane zapisane w tabeli pozwalają na określenie bieżącego opóźnienia replikacji względem źródłowej bazy danych. Bieżące opóźnienie uzyskujemy z wzoru:

SourceSystemTime - ReplicaTimestamp + {aktualny czas systemowy}¹ - TargetSystemTime

Wartość SourceSystemTime - ReplicaTimestamp to opóźnienie replikacji w momencie zapisu stanu natomiast {Aktualny czas systemowy} - TargetSystemTime to czas jaki upłynął od wykonania zapisu stanu. Punkt w czasie jaki reprezentują zreplikowane dane wyrażany względem czasu obowiązującego w docelowej bazie danych to:

¹ LOCALTIMESTAMP w bazie danych Oracle



ReplicaTimestamp + TargetSystemTime – SourceSystemTime

RUNNING	Replikator pracuje. Należy zaznaczyć, że wartość RUNNING w polu Status <i>nie gwarantuje</i> , że replikator rzeczywiście pracuje, ponieważ aktualizacja wartości w mogła być niemożliwa z powodu awarii. W celu weryfikacji, że replikator faktycznie pracuje należy dodatkowo sprawdzić wartość w kolumnie TargetSystemTime. Czas jaki minął od ostatniej aktualizacji nie powinien być dłuższy niż kilka minut.
STOPPED	Replikator jest zatrzymany.
BREAK	Trwa <u>planowa przerwa</u> w pracy replikatora.
FINISHED	Osiągnięty został punkt końcowy replikacji.

Wartości w kolumnie Status:

7.2 API do obsługi planowanych przerw na poziomie bazy danych

API będzie dostępne w każdej bazie danych, która jest docelową bazą danych replikacji obsługiwanej przez DBPLUS Data Replicator. Składa się z procedur i funkcji, znajdujących się w schemacie replikacji, który nosi nazwę DBPLUSDR_{NAZWA REPLIKACJI} (chyba, że nazwa została zmieniona w ustawieniach). W przypadku baz Oracle zostały one umieszczone w *pakiecie* (package) **replication_utils**, natomiast w bazach SQL Server i PostgreSQL, jako że nie dysponują one funkcjonalnością pakietów, bezpośrednio w schemacie replikacji.

is_break_active

Funkcja sprawdza, czy replikacja znajduje się w stanie "planowana przerwa".

W bazie Oracle zwracana wartość jest typu NUMBER i ma wartość 1 (prawda) lub 0 (fałsz). W bazie SQL Server jest typu BIT ma wartość 1 (prawda) lub 0 (fałsz). W bazie PostgreSQL jest typu BOOLEAN.

is_break_end_requested

Funkcja sprawdza, czy replikacja znajduje się w stanie "planowana przerwa" oraz zażądano zakończenia przerwy. Replikacja może znajdować się w tym stanie przez dłuższy czas jeśli serwis replikacji jest wyłączony.

W bazie Oracle zwracana wartość jest typu NUMBER i ma wartość 1 (prawda) lub 0 (fałsz). W bazie SQL Server jest typu BIT ma wartość 1 (prawda) lub 0 (fałsz). W bazie PostgreSQL jest typu BOOLEAN.

request_break_end

Procedura ustawia żądanie zakończenia przerwy. Oznacza to ustawienie znacznika znajdującego się w rekordzie zapisanym w bazie danych, przez co działanie procedury jest natychmiastowe. Po ustawieniu znacznika serwis replikacji, o ile jest uruchomiony i ma dostęp do docelowej bazy danych, odczyta go i zakończy przerwę.

Jeśli replikacja nie znajduje się w stanie "planowana przerwa", albo jeśli przerwa nie jest skonfigurowana jako kończąca się na żądanie, *zgłoszony zostanie błąd*.



7.3 Ręczne ustawianie adresów serwerów bazy danych stanowiących węzły grupy Always On Availability Group

Nazwy serwerów używane do łączenia z węzłami grupy Always On Availability Group pobierane są automatycznie z konfiguracji Always On. W typowym przypadku, o ile serwis menedżera replikacji zainstalowany jest w tej samej domenie co serwery bazy danych, nie powinno być problemów z połączeniem korzystając z tych nazw. Jeśli z jakichkolwiek powodów okaże się to niemożliwe należy po prostu *dokonać ich edycji* klikając w nie i zastępując adresem, który pozwoli na połączenie się z odpowiednią bazą danych przez serwis menedżera replikacji. Po wykonaniu edycji obok adresu pojawi się gwiazdka, jak na obrazku poniżej.



Po wykonaniu edycji i uruchomieniu operacji (np. zainstalowaniu komponentu) wprowadzony adres zostanie trwale zapamiętany przez menedżer replikacji jako adres, którego należy używać do łączenia z określonym węzłem, dzięki czemu edycji nie trzeba będzie wykonywać ponownie.



8 Ograniczenia

8.3 Produkty

Źródłowa baza danych	Oracle od wersji 10.2 w wersji zarówno Standard jak i Enterprise. SQL Server od wersji 2012 Enterprise Edition i od wersji 2016 Standard Edition
	Oracle
Docelowa baza danych	SQL Server
	PostgreSQL

8.4 Oracle jako baza żródłowa

8.4.1 Wspierane typy danych (baza źródłowa)

CHAR	
NCHAR	
VARCHAR	
VARCHAR2	
NVARCHAR2	
LONG	
LONG RAW	
CLOB	
NCLOB	
BLOB	ТАК
NUMBER	
BINARY_FLOAT	
BINARY_DOUBLE	
DATE	
TIMESTAMP	
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE	
INTERVAL YEAR TO MONTH	
INTERVAL DAY TO SECOND	
XMLTYPE	Oracle w wersji
	11.2.0.3 i wyższej
ADT (abstract data types czyli typy danych definiowane przez użytkownika)	Oracle w wersji
SDO_GEOMETRY, SDO_TOPO_GEOMETRY	12 i wyższej
ROWID	
BFILE	
	NIE
ANTITE	
VAPPAV (kolekcia)	



8.4.2 Nie wspierane opcje i funkcje

Tabele wykorzystujące kompresję nie są obsługiwane dla Oracle w wersji 10.

Replikowanie danych tabel z włączoną opcją NOLOGGING nie będzie możliwe, jeśli na tabeli będą wykonywane operacje typu BULK.

8.4.3 Ograniczenia dla trybu CUSTOM

W trybie CUSTOM użytkownik może określić obiekty i operacje.

W tym trybie wspierana jest replikacja dla:

- 1. Dane
- 2. Definicje tabel
- 3. Indeksy
- 4. Definicje widoków
- 5. Pakiety, procedury i funkcje

8.4.4 Pomijane schematy

Pewne schematy w bazie danych są bezwarunkowo pomijane: AUDSYS **TSMSYS** PERFSTAT AWR STAGE CSMIG APPQOSSYS **OJVMSYS** DVSYS TRACESVR ORACLE_OCM DBSNMP ANONYMOUS CTXSYS DBSNMP EXFSYS LBACSYS MDSYS MGMT_VIEW OLAPSYS ORDDATA OWBSYS ORDPLUGINS

ORDSYS OUTLN SI_INFORMTN_SCHEMA SYS



SYSMAN SYSTEM WK_TEST WKSYS WKPROXY WMSYS XDB

8.4.5 Ograniczenia dla trybu EXACT

W trybie EXACT replikowana jest cała baza danych.

Wszystkie obiekty TRIGGER są wyłączane.

8.5 SQL Server jako baza źródłowa

Replikacji podlegają:

- 1. Operacje zmiany danych: INSERT, UPDATE, DELETE
- 2. Operacje DDL dotyczące tabel:
 - a. Dodawanie tabeli (CREATE TABLE)
 - b. Usuwanie tabeli (DROP TABLE)
 - c. Zmiana nazwy (sp_rename)
 - d. Zmiana klucza głównego (ALTER TABLE ADD/DROP ... PRIMARY KEY)
- 3. Operacje DDL dotyczące kolumn:
 - a. Dodawanie kolumny (ALTER TABLE ADD)
 - b. Usunięcie kolumny (ALTER TABLE DROP COLUMN)
 - c. Zmiana typu kolumny (ALTER TABLE ALTER COLUMN)
 - d. Zmiana własności nullable kolumny (ALTER TABLE ALTER COLUMN)

Ilość danych wstawianych do kolumn typu LOB w replikowanych tabelach jest ograniczona przez globalny parametr **max text repl size,** wartość domyślna to 65536 bajtów.

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/configure-windows/configure-the-max-textrepl-size-server-configuration-option?view=sql-server-2017

W tabelach replikowanych przy użyciu CDC nie można:

- 1. Zmieniać nazw kolumn,
- 2. Wykonywać operacji TRUNCATE.

Mechanizm CDC może nie funkcjonować prawidłowo kiedy usługa silnika bazy danych lub usługa "Server Agent" jest uruchomiona na koncie **network service**, może to prowadzić do błędu 22832.