DBPLUS

Instrukcja użytkownika programu DBPLUS Data Replicator

Data: 2017-10-27 Dotyczy wersji: 2017.4.1



Spis treści

1.	Kilk	a słów na temat replikatora danych DBPLUS	3
	1.1	Czym jest replikator danych DBPLUS?	3
	1.2	Architektura produktu i ważne informacje	3
	1.3	Definicje	4
2	Inst	talacja i konfiguracja	5
	2.1	Instalacja	5
	2.2	Serwisy Windows	5
	2.3	Konfiguracja menedżera replikacji	5
	Aut	entykacja	6
	Dos	stęp	6
	Ор	cje sieciowe	6
3	Uru	ichamianie programu	7
4	Tw	orzenie nowej replikacji	8
	4.1	Konfiguracja połączenia	9
	4.2	Konfiguracja reguł replikacji	10
	EXA	ACT REPLICATION	11
	CUS	STOM REPLICATION	11
	Poz	ziom bazy danych	13
	Poz	iom schematu	14
	Poz	ziom tabeli	15
	Zna	ıki specjalne	17
	Zak	ończenie konfiguracji reguł replikacji	17
	4.3	Generowanie raportu	18
	4.4	Ustalanie punktu startowego	18
	4.5	Nazwanie i utworzenie replikacji	20
5	Uru	Ichamianie replikacji	22
	5.1	Wymagania wstępne	22
	List	a wymagań wstępnych dla baz danych Oracle	22
	List	a wymagań wstępnych dla baz danych MS SQL Server	22
	List	a wymagań wstępnych dla baz danych PostgreSQL	23
	5.2	Artefakty	23
6	Мо	nitorowanie i zarządzanie replikacją	24
	6.1	Stany replikacji	24
	6.2	Statystyki	25
	6.3	Alerty	26

DBPLUS better performance

	Ekra	an bra	akujących wymagań wstępnych	27
	Ekra	an błę	dów wykonania w bazie docelowej (błędów aplikatora)	27
	6.4	Wys	yłanie wiadomości e-mail z powiadomieniami o problemach replikacji	28
	6.5	Zmi	ana konfiguracji i narzędzia	30
	Usta	awier	nia zaawansowane	30
	Nar	zędzi	e do generowania skryptów przenoszących dane przy użyciu data pump	35
	Nar	zędzi	e do generowania i podglądu raportu przygotowania do replikacji	38
	6.6	Prze	glądanie logów	39
	6.7	Usu	wanie replikacji	39
7	Doc	latkov	we informacje	41
	7.1	Info	rmacja o stanie replikacji dostępna z poziomu docelowej bazy danych	41
8	Ogr	anicz	enia	42
	8.1	Proc	dukty	42
	8.2	Syst	emy baz danych Oracle	42
	8.2.	1	Pomijane schematy	42
	8.2.	2	Wspierane typy danych (baza źródłowa)	43
	8.2.	3	Ograniczenia dla trybu CUSTOM	43
	8.2.	4	Ograniczenia dla trybu EXACT	44



1. Kilka słów na temat replikatora danych DBPLUS

1.1 Czym jest replikator danych DBPLUS?

Replikator danych pozwala na utrzymywanie danych w jednej bazie danych (bazie docelowej) jako kopii danych z innej bazy danych (bazy źródłowej) w sposób ciągły. Dane w bazie docelowej są na bieżąco (z niewielkim opóźnieniem) aktualizowane na podstawie informacji o zmianach wykonanych w bazie źródłowej. Użytkownik może wybrać obiekty (schematy, tabele), które chce poddać replikacji oraz określić zakres zmian, które mają podlegać replikacji.

1.2 Architektura produktu i ważne informacje





Replikator danych DBPLUS nie ingeruje w pracę bazy źródłowej

Informacje o zmianach wykonanych na źródłowej bazie danych czytywane są z logów transakcji (ang. transaction logs) za pośrednictwem narzędzia LogMiner dostępnego w bazach danych Oracle. Jedyny wpływ jaki ma działanie replikatora na bazę źródłową polega na niewielkim obciążeniu wynikającym z pracy narzędzia LogMiner.

Replikator jest przygotowany do przetwarzania transakcji dowolnej wielkości, jedynym warunkiem jest wystarczająca ilość miejsca na dysku twardym.

Dane są w razie potrzeby zrzucane do plików tymczasowych. Ponieważ pliki tymczasowe mogą zająć dużo miejsca na dysku użytkownik ma możliwość <u>określenia lokalizacji folderu danych replikatora</u>.

Replikator posiada mechanizmy zabezpieczające przed próbą ponownego wykonania tej samej operacji oraz przed "gubieniem" operacji. Mechanizmy te działają bez względu na to, czy replikacja została zatrzymana w sposób kontrolowany (zatrzymanie serwisu) czy nagły (np. awaria systemu).

Po kontrolowanym zatrzymaniu oraz po zatrzymaniu nagłym (np. awaria systemu) praca rozpoczyna się w miejscu, gdzie się uprzednio zakończyła lub z niewielkim (kilkuminutowym) narzutem.

Zrzucane co kilka minut "migawki" (ang. snapshot) w połączeniu z danymi tymczasowymi trzymanymi na dysku pozwalają na kontynuację pracy po restarcie replikatora bez konieczności ponownego przetwarzania tych samych zmian pochodzących z bazy źródłowej.

Jeśli dane tymczasowe w katalogu danych albo dane migawki ulegną utracie lub uszkodzeniu konieczne jest ponowne przetworzenie zmian pochodzących z bazy źródłowej tak aby sięgnąć do wszystkich transakcji jakie nie zostały jeszcze wykonane na bazie docelowej. Najkorzystniej jest w takim wypadku ustalić numer SCN do którego cofnięcie się jest konieczne i ustawić go w <u>opcjach replikacji</u> jako startowy numer SCN replikacji.

Obecna wersja replikatora współpracuje wyłącznie z bazami danych Oracle jako bazami źródłowymi. Jako docelowa baza danych może zostać ustawiona baza Oracle, MS SQL lub Postgres.

1.3 Definicje

Źródłowa baza danych	Baza danych, z której dane (oraz struktury danych) są pobierane do celów replikacji.
Docelowa baza danych	Baza danych, w której dane (oraz struktury danych) są aktualizowane w procesie replikacji.
NA	
Menedzer replikacji	Serwis, ktory pozwala na tworzenie, konfigurowanie i usuwanie replikacji
	oraz na monitorowanie i zarządzanie procesami replikacji na maszynie,
	na której jest zainstalowany.
Replikacja	Opis aktualizacji docelowej bazy danych zmianami ze źródłowej bazy
	danych wraz z bieżącym stanem procesu aktualizacji.
Proces replikacji	Proces aktualizacji docelowej bazy danych zmianami ze źródłowej bazy
	danych.



2 Instalacja i konfiguracja

2.1 Instalacja

Program instalacyjny pozwala na zainstalowanie jednego lub obu komponentów: serwera i klienta. Jeśli zaznaczymy opcję *serwer* zostanie zainstalowany serwis Windows pozwalający na tworzenie i zarządzanie procesami replikacji. Serwis ten będziemy nazywać "menedżerem replikacji". *Klient* dostarcza interfejs GUI pozwalający na zarządzanie replikacjami lokalnie (na maszynie na której został zainstalowany) bądź zdalnie.

2.2 Serwisy Windows

Menedżer replikacji widoczny jest na liście serwisów Windows jako "DBPLUS data replication manager". Każdy proces replikacji jest osobnym serwisem systemu Windows widocznym jako "DBPLUS data replication (nazwa replikacji)". Serwis menedżera replikacji oraz poszczególne procesy replikacji można uruchamiać i zatrzymywać za pomocą standardowych narzędzi do zarządzania usługami w systemie Windows.

Serwis menedżera replikacji pracuje z uprawnieniami *local system*. Serwisy procesów replikacji pracują z uprawnieniami *local service*.

2.3 Konfiguracja menedżera replikacji

W celu skonfigurowania menedżera replikacji na maszynie na której pracuje serwis replikacji należy uruchomić graficzny konfigurator dostępny w menu Windows DBPLUS → DBPLUS Replication Manager Configuration.

Program wprowadza modyfikacje do pliku konfiguracyjnego:

C:\Program Files (x86)\DBPLUS\DataReplicator\DbPlus.Replicator.Manager.exe.config Zaawansowane opcje komunikacji sieciowej możliwe są do wprowadzenia jedynie poprzez edycję pliku konfiguracyjnego.



😵 DBPlus Replicatio	n Manager Configuration			×				
Authentication								
O Use local mach	nine authentication 💿 Use domain	authentication						
Domain	(Use default))						
	Access							
○ Grant access to	all users Restrict access to speci	fic group						
Group	AdministratorzyReplikacji							
	Network setup							
TCP/IP port	5220							
		NGES						
-								

Autentykacja

Menedżer replikacji korzysta z mechanizmów uprawnień (użytkownicy, hasła, grupy) systemu Windows. Można wybrać pomiędzy autentykacją na maszynie lokalnej a autentykacją domenową. W przypadku wybrania autentykacji domenowej można dodatkowo podać nazwę domeny. Wartość domyślna oznacza domenę bieżącą dla procesu, na którym uruchomiony jest serwis menedżera replikacji.

Dostęp

Domyślnie dostęp do menedżera replikacji ma każdy użytkownik, który może się zalogować do komputera/domeny. W celu ograniczenia dostępu należy wybrać opcję **Restrict access to specific group** i wpisać nazwę grupy użytkowników Windows w polu **Group**.

Opcje sieciowe

Domyślnie serwis menedżera replikacji jest udostępniony jako usługa w sieci korzystająca z portu 5220. Jeśli port 5220 jest zajęty należy wybrać inny dostępny port TCP/IP.



3 Uruchamianie programu

Program do zarządzania replikacją można uruchomić z menu Windows DBPLUS \rightarrow DBPLUS Data Replicator albo za pomocą skrótu na pulpicie.

🖏 DBPlus Data Replicator		<u>11</u> 11	×
DBP	lus Data Replicator		
Enter co	nnection parameters		
port (U	se default)		
	Authentication		
○ Windows auther	ntication • supply user name and password		
user name	borsuk		
password	•••		
	remember password		
or choose one	e of the recent connections		
Select co	nnection from list		
	CONNECT		

Pole **port** pozostawiamy puste, chyba, że wcześniej <u>zmieniliśmy ustawienia</u>.

Z autentykacji Windows można korzystać tylko jeśli komputer, z którego się łączymy jest zalogowany do domeny.



4 Tworzenie nowej replikacji

Po pierwszym zalogowaniu na głównym ekranie widoczny będzie wyłącznie przycisk **NEW REPLICATION**.



Naciskamy go i przechodzimy do konfigurowania replikacji.



4.1 Konfiguracja połączenia

🖏 DBPlus Data Replicator					- 🗆 ×
DBPlus Data Rep	olicator	i	💡 HELP 🗠] MAILING දිරි	
1. SELECT DATABASES	2. CONFIGURE	3. VIEW REPORT	4. STAR		5. NAME & RUN
	Select so	ource and target	t databases		
	· - 1		Ŀ	-n	
		\rightarrow	TAF	RGET	
	SETUP SOURCE DB >	-	SETUP TA	RGET DB 🗲	~
	h	5		h	
		or -			
				M	>
[Select from recent connections			connections	L
					<u> </u>
		< BAC	K TO DASHBOARD	TO CONF	guration >

Na tym etapie należy skonfigurować połączenie ze źródłową (SOURCE) oraz docelową (TARGET) bazą danych. Korzystamy z przycisków **SETUP SOURCE DB** i **SETUP TARGET DB** żeby wprowadzić komplet informacji o połączeniu albo korzystamy z wcześniej wprowadzonych ustawień wybierając je z listy na dole. Po wybraniu z listy możemy nacisnąć **SETUP SOURCE DB** lub **SETUP TARGET DB** aby zweryfikować lub zmodyfikować ustawienia.

Po zakończeniu przechodzimy do kolejnego etapu naciskając przycisk **TO CONFIGURATION**.



🖏 DBPlus Data Replicator				<u>10-</u>				
DBPlus Data Replicator	₹్ౖలి settings (DISCONNECT						
1. SELECT DATABASES 2. CONFIGURE 3. VIEW REPORT 4. START POINT 5. NAME & RUN								
Setup database connection								
	ORACLE O MS SC		RES					
connection name	Mojabaza	save for later use	\checkmark					
setup mode	Basic 🔇	container name						
server	localhost	authentication	Database	\$				
port	1522	user name	TESTDATA					
service identifier type	Service name	password	•••					
service name	ORACLE							
	TEST CON	NECTION >						
		て						
		< CANCEL		SAVE >				

W polu **connection name** wprowadzamy dowolną wybraną przez siebie nazwę dla połączenia. Wprowadzona tu nazwa będzie później używana przez program. Jeśli zaznaczymy **save for later use** wprowadzone ustawienia będą dostępne do ponownego użycia poprzez wybór z listy.

Po zakończeniu konfiguracji połączenia można skorzystać z przycisku **TEST CONNECTION** w celu sprawdzenia, czy połączenie działa. Należy pamiętać, że połączenie jest weryfikowane *na maszynie, na której działa serwis replikacji*, nie na maszynie na której aktualnie pracujemy.

Po zakończeniu zatwierdzamy zmiany przyciskiem SAVE.

4.2 Konfiguracja reguł replikacji

Na tym etapie określamy **co** oraz **jak** ma być replikowane, tzn.

- jakie schematy i tabele,
- jakie operacje

mają podlegać replikacji, oraz **transformacje**, jakim mają podlegać dane:

- zmiana nazw schematów,
- zmiana nazw tabel.



Konfiguracja reguł replikacji udostępnia pasek narzędzi:



Pierwszą decyzją jaką należy podjąć jest wybór pomiędzy trybem CUSTOM REPLICATION i EXACT REPLICATION.



EXACT REPLICATION

Oznacza replikację całej bazy danych. Jeśli wybierzemy ten tryb nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych czynności konfiguracyjnych.



Tryb *exact* dostępny jest tylko dla replikacji pomiędzy dwoma bazami Oracle.

W trybie *exact* nie będą przenoszone zmiany dotyczące wybranych schematów systemowych. Obowiązują <u>ograniczenia opisane w osobnym rozdziale</u>, w szczególności nie wszystkie typy danych są obsługiwane.

CUSTOM REPLICATION

Oznacza replikację wybranych operacji dla wybranych schematów i tabel. W tym trybie możliwa jest replikacja:

- danych
- struktur danych: definicje tabel i widoków wraz z kolumnami, indeksów
- kodu: pakiety, procedury i funkcje



Obowiązują <u>ograniczenia opisane w osobnym rozdziale</u>, w szczególności nie wszystkie typy danych są obsługiwane.

Konfiguracja dla trybu *custom* posiada trzy poziomy:

- 1. Poziom bazy danych (globalny)
- 2. Poziom schematu (dla poszczególnych schematów)
- 3. Poziom tabeli (dla poszczególnych tabel)



Na każdym poziomie można określić **ustawienia zaawansowane filtrowania** sterujące replikacją konkretnych **operacji** na określonych **obiektach** bazy danych.



Określane na poziomie bazy danych:

user	Użytkownicy bazy danych.

Określane z dokładnością do schematu:

view	Definicje widoków.			
code	Pakiety, procedury i funkcje.			
Określane z dokładnością do tabeli:				
table	Definicje tabel.			
index	Definicje indeksów.			
data	Dane (rekordy).			

Na poziomie schematu i tabeli można określić **ustawienia zmiany nazwy**. Ustawienia zamiany nazwy umożliwiają przenoszenie danych pomiędzy schematami i tabelami, których nazwy różnią się pomiędzy bazą źródłową a docelową.



W nazwie obiektu docelowego można użyć specjalnej sekwencji znaków <NAME>, która zostanie zastąpiona nazwą obiektu źródłowego. Umożliwia to w szczególności dodanie prefiksu do wszystkich



tabel w obrębie schematu: w tym celu należy wprowadzić wartość PREFIKS<NAME> w polu *target table name* na poziomie *schematu*.

Poziom schematu:

target schema name	Dla operacji dotyczących schematu [1] i tabeli [2] w obrębie danego schematu zostanie podmieniona nazwa schematu na podaną. Dla poszczególnych <i>tabel</i> można ustawić inny schemat docelowy.
target table name	Dla wszystkich operacji dotyczących tabel [2] w obrębie schematu zostanie podmieniona nazwa tabeli na podaną. Z oczywistych względów wpisana nazwa musi zawierać sekwencję specjalną <name>. Dla poszczególnych <i>tabel</i> można wybrać inną nazwę w bazie docelowej.</name>
Poziom tabeli:	
target schema name	Dla operacji dotyczących tej tabeli [2] zostanie podmieniona nazwa schematu na podaną tutaj. Daje to możliwość "przeniesienia" wybranych tabel do różnych schematów.
target table name	Dla operacji dotyczących tej tabeli [2] zostanie podmieniona nazwa tabeli na podaną.

[1] Operacje dotyczące schematu to operacje dodające/usuwające/zmieniające:

- Widoki (view),
- Pakiety, procedury i funkcje (code).

[2] Operacje dotyczące tabeli to operacje dodające/usuwające/zmieniające:

- Tabele (table),
- Indeksy (index),
- Dane (data).

Poziom bazy danych



Na poziomie bazy danych wybieramy jedną z opcji: **REPLICATE ALL SCHEMAS AND TABLES EXCEPT SELECTED** lub **REPLICATE ONLY SELECTED SCHEMAS AND TABLES**.

REPLICATE ALL SCHEMAS AND TABLES EXCEPT SELECTED oznacza, że wszystkie schematy i tabele są replikowane, chyba, że zostaną **wyłączone** ustawieniami na niższych poziomach konfiguracji. Wybór tej opcji wymusza wprowadzenie domyślnych ustawień zaawansowanych filtrowania schematu i tabeli.

REPLICATE ONLY SELECTED SCHEMAS AND TABLES oznacza, że replikowane są tylko schematy i tabele wybrane na niższych poziomach konfiguracji. Wprowadzenie domyślnych ustawień zaawansowanych filtrowania jest opcjonalne.



Poziom schematu

Ustawienia na poziomie schematu będą nam potrzebne jeżeli:

- Chcemy **dodać** schematy do replikacji w przypadku użycia opcji **REPLICATE ONLY SELECTED SCHEMAS AND TABLES** na poziomie bazy danych,
- Chcemy wyłączyć schematy z replikacji w przypadku użycia opcji REPLICATE ALL SCHEMAS AND TABLES EXCEPT SELECTED na poziomie bazy danych,
- Chcemy zmienić **ustawienia** dla wybranych schematów.

SCHEMA NAME	
SCHEMA NAME TABLE NAME	
+	

W celu dodania pozycji konfiguracji na poziomie schematu naciskamy przycisk z "plusikiem" po czym pojawia się ekran dodawania schematów do konfiguracji:

ैंदे DBPlus Data Replicator					-	
DBPlus Data Replicator		i	P HELP		දිටුි SETTINGS	
1. SELECT DATABASES 2. CONFIGURE	3. VIEW REPOR	T	4. STAR	T POINT	5. NAMI	E & RUN
	Add schemas to con	figurat	ion			
Enter schema name				Add the fo	ollowing schema	as
_			_	FLOWS_FILES		×
\$			ß	TESTDATA		×
	EXCLUDE THIS SCHE	IMA >		to the cu	rrently selected	
			< CANCEL		CONFIRM >	

Po lewej stronie wprowadzamy nazwę schematu. Możemy wybrać istniejący schemat, wpisać nazwę schematu, którego (jeszcze) w bazie danych nie ma, możemy również wprowadzić **wzorzec** zawierający znaki specjalne.

Po wprowadzeniu nazwy naciskamy na jeden z przycisków w środkowej części ekranu (wybór przycisków zależy od opcji wybranej na poziomie bazy danych). Nazwa schematu pojawi się na liście z prawej strony.



Pozycje dotyczące schematu mogą należeć do jednego z trzech rodzajów:

+	Dodanie schematu do replikacji.	Wymagane jest wprowadzenie ustawień zaawansowanych filtrowania dla schematu, o ile nie wprowadzono ich na poziomie bazy danych. Można wprowadzać pozycje konfiguracji dla tabel należących do tego schematu.		
—	Wyłączenie schematu z replikacji.	Nie ma żadnych dalszych ustawień do wprowadzenia.		
ß	Zmiana ustawień .	Wymagane jest wprowadzenie ustawień zaawansowanych filtrowania dla schematu, o ile nie wprowadzono ich na poziomie bazy danych. Można wprowadzać pozycje konfiguracji dla tabel należących do tego schematu.		

Następnie zatwierdzamy wybór przyciskiem **CONFIRM**. Po zatwierdzeniu wybrane schematy pojawią się na głównym ekranie konfiguracyjnym reguł replikacji.

SCHEMA NAME	
- FLOWS_FILES	Schema FLOWS_FILES will be excluded from replication.
	REPLICATE ALL TABLES REPLICATE SELECTED TABLES □ configure this schema advanced options □ configure default table advanced options □
	5

Dodaną pozycję można usunąć korzystając z przycisku z "krzyżykiem".

Dla pozycji typu "zmiana ustawień" oraz "dodanie do replikacji" wybieramy jedną z opcji: **REPLICATE ALL TABLES** lub **REPLICATE SELECTED TABLES**.

REPLICATE ALL TABLES oznacza, że wszystkie tabele należące do danego schematu będą replikowane, chyba, że zostaną wskazane jako **wyłączone** na poziomie konfiguracji tabel. Wybór tej opcji wymusza wprowadzenie domyślnych ustawień zaawansowanych filtrowania dla tabeli.

REPLICATE SELECTED TABLES oznacza, że replikowane będą tylko te tabele należące do danego schematu, które zostaną wskazane na poziomie konfiguracji tabel. Wprowadzenie domyślnych ustawień zaawansowanych filtrowania dla tabel jest opcjonalne.

Poziom tabeli

Ustawienia na poziomie tabeli będą nam potrzebne jeżeli:

- Chcemy dodać tabele do replikacji w przypadku użycia opcji REPLICATE SELECTED TABLES na poziomie schematu,
- Chcemy wyłączyć tabele z replikacji w przypadku użycia opcji REPLICATE ALL SCHEMAS AND TABLES EXCEPT SELECTED na poziomie bazy danych lub REPLICATE ALL TABLES na poziomie schematu,
- Chcemy zmienić **ustawienia** dla wybranych tabel.



SCHEMA NAME		
- FLOWS_FILES	×	Schema FLOWS_FILES will be excluded from replication.
A TESTDATA	×	REPLICATE ALL TABLES REPLICATE SELECTED TABLES Configure this schema advanced options Configure default table
	+	
SCHEMA NAME	۲	TABLE NAME

W celu dodania pozycji konfiguracji na poziomie tabeli naciskamy przycisk z "plusikiem". Przechodzimy na ekran dodawania tabel do konfiguracji:

থ্টি DBPlus Data Replicator		-	
DBPlus Data Replicator	0	ပ္ခ်ို HELP ကြာ MAILING ထို့ SETTINGS	
1. SELECT DATABASES 2. CONFIGURE	3. VIEW REPORT	4. START POINT 5. NAME 8	& RUN
	Add tables to configurat	ion	
Select schema		Add the following schemas	
			×
Enter table name	REPLICATE THIS TABLE >	to the currently selected	
		CANCEL CONFIRM >	

Po lewej stronie na górze wprowadzamy nazwę schematu. Możemy wybrać istniejący schemat, wpisać nazwę schematu, którego (jeszcze) w bazie danych nie ma, możemy również wprowadzić **wzorzec** zawierający <u>znaki specjalne</u>. Obowiązują pewne ograniczenia: jeśli na poziomie bazy danych wybraliśmy **REPLICATE ONLY SELECTED SCHEMAS AND TABLES** to musimy wybrać nazwę schematu spośród tych, które pojawiają się w konfiguracji poziomu schematów. Na dole wprowadzamy nazwę istniejącej tabeli, nazwę tabeli, której w bazie nie ma lub **wzorzec** ze <u>znakami specjalnymi</u>.



Po wprowadzeniu nazwy schematu i tabeli naciskamy na jeden z przycisków w środku ekranu (wybór przycisków zależy od opcji wybranej na poziomie bazy danych i na poziomie schematu). Nazwa tabeli pojawi się na liście z prawej strony.

Pozycje dotyczące tabeli mogą należeć do jednego z trzech rodzajów:

+	Dodanie tabeli do replikacji.	Wymagane jest wprowadzenie ustawień zaawansowanych filtrowania dla tabeli, o ile nie wprowadzono ich na wyższym poziomie.
-	Wyłączenie tabeli z replikacji.	Nie ma żadnych dalszych ustawień do wprowadzenia.
ß	Zmiana ustawień .	Wymagane jest wprowadzenie ustawień zaawansowanych filtrowania dla tabeli.

Następnie zatwierdzamy wybór przyciskiem **CONFIRM**. Po zatwierdzeniu wybrane tabele pojawią się na ekranie konfiguracyjnym.

TABLE NAME	
	configure this table advanced options
+	

Dodaną pozycję można usunąć korzystając z przycisku z "krzyżykiem".

Przycisk z "filtrem" służy do zmiany trybu przeglądania pozycji konfiguracji dotyczące tabel:

×	Show all tables	Pokazuje wszystkie pozycje poziomu tabel.
T	Show only tables for	Pokazuje tylko te pozycje poziomu tabel, które należą do schematu
	selected schema	aktualnie wybranego spośród pozycji dotyczących schematów.

Znaki specjalne

Zgodnie z powszechnie obowiązującą konwencją znaki specjalne w nazwach schematów i tabel są następujące:

*	Zastępuje dowolny ciąg znaków.
?	Zastępuje dokładnie jeden znak.

Zakończenie konfiguracji reguł replikacji



Na zakończenie naciskamy przycisk **TO REPORT** w dolnej części ekranu i przechodzimy do kolejnego etapu tworzenia nowej replikacji.



4.3 Generowanie raportu

Po potwierdzeniu konfiguracji reguł replikacji system wygeneruje raport. Może to potrwać parę chwil. Raportowane są informacje o wolumenie danych do przeniesienia oraz o wykrytych potencjalnych problemach.

থ্থি DBPlus Data Replicator		- 🗆 X
DBPlus Data Replicator	i 🖓 HELP 🖂 MA	alling 🔅 settings 🕛 disconnect
1. SELECT DATABASES 2. CONFIGURE 3. VI	EW REPORT 4. START P	OINT 5. NAME & RUN
SUMMARY		
Number of tables 34 Data volume 1.03 GB Index volume 27.2 MB		
SYSTEM CHECK RESULTS		
Some of the tables selected for replication have no unique index. This TESTDATA.INPUT_FILES	s may lead to runtime problems.	
Archive logs are available Archive logs are available for period of 22 days.		
		Ţ
	< BACK TO CONFIGURATION	TO START POINT >

Wygenerowany teraz raport będzie później dostępny do wglądu. Do kolejnego kroku przechodzimy naciskając przycisk **TO START POINT**.

4.4 Ustalanie punktu startowego

Na tym etapie ustalamy punkt startowy replikacji. Punkt startowy jest wyrażany jako wartość numeru SCN (System Change Number). Proces replikacji będzie przenosić operacje z tych transakcji, które **zakończyły się po** momencie wyznaczonym przez SCN punktu startowego. Innymi słowy przenoszone będą transakcje, dla których SCN operacji *commit* jest **wyższy** od SCN punktu startowego.

PUNKT STARTOWY [1]

Current SCN on replication start	W momencie pierwszego uruchomienia proces replikacji odczytuje wartość bieżącego SCN w bazie źródłowej . Ten SCN staje się numerem SCN punktu startowego i nie ulega zmianie.		
Set manually	Pozwala wpisać pożądaną wartość SCN punktu startowego.		
Automatically set by import	Punkt startowy ustalany na podstawie ostatniego importu danych wykonanego za pomocą udostępnionego przez replikator narzędzia generowania skryptów data pump . W czasie wykonywania skryptu importującego dane w bazie docelowej zapisywana jest informacja o numerze SCN dla którego wykonany został eksport danych (parametr <i>flashpoint</i> narzędzia <i>data pump</i>). Jeśli wybrano opcję <i>automatically set by import</i> ta informacja zostanie odczytana podczas uruchamiania replikacji i SCN dla którego wykonano eksport danych stanie się automatycznie punktem startowym.		

PUNKT POCZĄTKOWY ODCZYTU LOGÓW TRANSAKCJI [2]

Calculate automatically	Punkt początkowy odczytu zostanie automatycznie ustalony tak, aby proces replikacji "zobaczył" wszystkie te transakcje, które potencjalnie mogą podlegać replikacji. Wartość wynika z ustawień bazy danych.			
Set manually	W szczególnych przypadkach może zajść potrzeba ręcznego wpisania wartości SCN, od której rozpocznie się odczyt logu transakcji.			

W tym kroku możemy od razu uruchomić narzędzie generujące skrypty do przenoszenia stanu początkowego bazy danych przy pomocy narzędzia **data pump [3]**. <u>Korzystanie z generatora skryptów jest objaśnione tutaj</u>.

🖏 DBPlus Data Replicator				- 🗆 X
DBPlus Data Replicator	6	P HELP		ි settings (disconnect
1. SELECT DATABASES 2. CONFIGU	RE 3. VIEW REP	PORT 4. ST	TART POINT	5. NAME & RUN
	Satur raplicatio	n start noin	+	
Devligetion	Setup replicatio		L	
1 Current SCN 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ocess will transfer transactions co ods to set up the start point: 1. I arts as current database SCN. 2 y data imported to the target dat ted by the DBPlus Replicator tool I on replication start Set mai Transaction log readin automatically calculate the point he start point as specified above oice. © Calculate automatically	Annited after the start p Let start point be detern 2. Specify it manually. Tabase. The third methor s are used for data impo- nually Automatica In a position from which to start read i. In rare cases you mi Set manually	oint, rou can use one nined at the moment 3. Let start point be d will only work when rt. Ily set by import ding transaction log to ght want to manually	5 5 7
	Create data EXPORT	pump script श्र		
User	SYSTEM			
Password				
Directory	Default is DATA_PUMP_DIR			
Init directory as				
	Export current content	Specify flashback SCN		
User	TESTDATA			
Password				
Directory	Default is DATA_PUMP_DIR			
Init directory as				
When creating in bytes to le CHAR).	tables in target database alter al ngth specified in characters, eg. Upgrade character data columr	I character data column: VARCHAR2(10 BYTE) be I length from BYTE to CH	s with length specified ecomes VARCHAR2(10 IAR	1
Sava scripts in		15	F	
Jave scipis in	CREATE	SCRIPTS		Ŷ
		< BACK TO REPORT	τα	

Po wykonaniu konfiguracji punktu startowego przechodzimy do kolejnego kroku naciskając przycisk **TO NAMING**.



4.5 Nazwanie i utworzenie replikacji

🖗 DBPlus Data Replicator — 🗆 🗙
DBPlus Data Replicator 🚺 🖓 HELP 🖂 MAILING 🐯 SETTINGS 🕛 DISCONNECT
1. SELECT DATABASES 2. CONFIGURE 3. VIEW REPORT 4. START POINT 5. NAME & RUN
You're about to run a new
replication named:
Enter replication name
Data folder location
2 This folder is used to temporarily store data processed by the replication engine. The amount of required space depends on database activity and may reach hundreds of GB.
C:\ProgramData\DBPlus\DataReplicator\\Data
End point
Specify end point SCN if you want the replication to stop at some point. Replication process will transfer transactions committed at or before the end point
Run forever (no end point) Specify end point SCN
3 CA
some databases are going to get hot!
< BACK TO START POINT LET'S START IT >

Do utworzenia replikacji brakuje jeszcze kilku ustawień.

NAZWA [1]

Nazwa może zawierać wyłącznie znaki alfanumeryczne i znak podkreślenia (znak _).

DATA FOLDER LOCATION [2]

Domyślnie folder danych zakładany jest na dysku C w folderze:

C:\ProgramData\DBPLUS\DataReplicator\(nazwa replikacji)\Data

Jeśli dysk C nie jest idealną lokalizacją należy wybrać **Specify alternative location** i wpisać ścieżkę do folderu danych. Folder danych musi być rzecz jasna dostępny z maszyny, na której uruchomiony jest serwis replikacji.

END POINT [3]

Ta opcja pozwala na ustalenie miejsca, gdzie kończy się replikacja. Punkt końcowy jest, podobnie jak punkt startowy, wyrażany jako wartość numeru SCN (System Change Number). Przenoszone będą transakcje, które zakończyły się **przed lub dokładnie w** momencie wyznaczanym przez SCN punktu końcowego. Innymi słowy przenoszone będą transakcje, których SCN operacji *commit* jest **mniejszy bądź równy** SCN punktu końcowego.

Run forever (no end point)	Brak punktu końcowego.
Specify end point SCN	Pozwala wpisać pożądaną wartość SCN punktu końcowego.



Po ustawieniu wszystkich opcji naciskamy przycisk **LET'S START IT** po czym program przenosi nas do ekranu głównego gdzie nowa replikacja pojawia się na panelu kart replikacji. Nowa replikacja *nie jest jeszcze uruchomiona*. Należy ją teraz uruchomić – o czym będzie mowa w <u>kolejnym rozdziale</u>.



5 Uruchamianie replikacji

Statue: STOPPE
Speed: I/: Lag: Log cycle:

Po skonfigurowaniu replikacja pojawia się na panelu kart replikacji. Przed uruchomieniem można jeszcze zweryfikować ustawienia i zmienić <u>ustawienia zaawansowane</u>. W celu uruchomienia należy nacisnąć przycisk "start".

5.1 Wymagania wstępne

Do pracy procesu replikacji potrzebne jest spełnienie szeregu wymagań wstępnych (ang. prerequisites). Dla wygody użytkownika wszystkie wymagania wstępne są automatycznie weryfikowane podczas uruchamiania procesu replikacji a w przypadku napotkania niespełnionych wymagań zgłaszany jest <u>alert</u>.

Lista wymagań wstępnych dla baz danych Oracle

Źródłowa baza danych

- Przywilej SELECT ANY TRANSACTION
- Rola EXECUTE_CATALOG_ROLE
- Przywilej SELECT ANY DICTIONARY *albo* rola SELECT_CATALOG_ROLE
- Włączony tryb **ARCHIVE LOG**
- Włączony SUPPLEMENTAL LOG z uwzględnieniem PRIMARY KEY COLUMNS i UNIQUE COLUMNS
- Pakiet dbms_stats zainstalowany i dostępny dla użytkownika procesu replikacji.

Docelowa baza danych

- Przywilej SELECT ANY DICTIONARY *albo* rola SELECT_CATALOG_ROLE
- Przywileje umożliwiające założenie schematu (użytkownika) oraz dodawanie w nim tabel, indeksów i pakietów.
- Przywileje umożliwiające wykonywanie replikowanych operacji.

Lista wymagań wstępnych dla baz danych MS SQL Server

Docelowa baza danych

- Uprawnienie VIEW DEFINITION
- Przywileje umożliwiające założenie schematu (użytkownika) oraz dodawanie w nim tabel, indeksów i pakietów.
- Przywileje umożliwiające wykonywanie replikowanych operacji.



Lista wymagań wstępnych dla baz danych PostgreSQL

Docelowa baza danych

- Uprawnienie **SELECT** na widokach: information_schema.columns, pg_catalog.pg_database, pg_catalog.pg_user, pg_catalog.pg_index, pg_catalog.pg_namespace, pg_catalog.pg_class
- Przywileje umożliwiające założenie schematu (użytkownika) oraz dodawanie w nim tabel, indeksów i pakietów.
- Przywileje umożliwiające wykonywanie replikowanych operacji.

5.2 Artefakty

Replikator nie ingeruje w źródłową bazę danych.

Na docelowej bazie danych tworzony jest schemat (użytkownik) o nazwie DBPLUSDR_{nazwa replikacji} (nazwę schematu można zmienić korzystając z <u>ustawień zaawansowanych</u>). W tym schemacie tworzone są obiekty wykorzystywane przez proces replikacji.



6 Monitorowanie i zarządzanie replikacją

Po wybraniu interesującej nas replikacji spośród dostępnych kart replikacji w dolnej części pojawi się panel sterowania.



6.1 Stany replikacji

Proces replikacji może znajdować się w jednym z następujących stanów:

BUSY	Proces replikacji jest włączony i pracuje.
IDLE	Proces replikacji jest włączony, ale chwilowo nie ma pracy do wykonania.
ERROR	Proces replikacji jest włączony, ale nie może pracować (albo wkrótce przestanie pracować) z powodu błędu. Jeśli proces replikacji znajduje się w tym stanie na liście alertów pojawi się co najmniej jeden błąd o wysokim statusie.
PAUSED	Proces replikacji jest włączony ale praca jest wstrzymana. W tym stanie proces replikacji jest załadowany i alokuje zasoby systemowe: pamięć RAM oraz połączenia z bazami danych.
STOPPED	Proces replikacji jest wyłączony.
FINISHED	Replikacja osiągnęła punkt końcowy. Proces replikacji jest włączony ale zakończył
	pracę.
	Stany przejściowe
STARTING	Przechodzenie do stanu STARTED.
PAUSING	Przechodzenie do stanu PAUSED.
STOPPING	Przechodzenie do stanu STOPPED.
DELETING	Replikacja jest usuwana.





6.2 Statystyki



REPLICATION STARTED: 12/29/2016 1:06:39 PM

```
DOWNLOAD LOG FILES
```

READER SPEED	Prędkość w liniach (atomowych operacjach) na sekundę z jaką czytane są informacje o zmianach w źródłowej bazie danych. Wypełnienie i kolor paska wynika z porównania (chwilowej) prędkości odczytu z (uśrednioną) prędkością "generowania" linii przez bazę źródłową. Kolor zielony oznacza, że czytamy dane co najmniej tak samo szybko jak baza źródłowa je "produkuje" (nadążamy); kolor czerwony oznacza, że czytamy dane istotnie wolniej niż baza źródłowa je "produkuje" (nabieramy opóźnienia).
APPLIER SPEED	Prędkość w liniach (atomowych operacjach) na sekundę z jaką zmiany aplikowane są w bazie docelowej. Prędkość ta może być mniejsza od prędkości odczytu ponieważ nie wszystkie odczytane operacje są aplikowane na bazie docelowej. Wypełnienie i kolor paska wynika z porównania (chwilowej) prędkości wykonywania z (uśrednioną) prędkością pojawiania się przenoszonych zmian w bazie źródłowej. Kolor zielony oznacza, że wykonujemy zmiany co najmniej tak samo szybko jak pojawiają się w bazie źródłowej (nadążamy); kolor czerwony oznacza, że wykonujemy zmiany istotnie wolniej niż pojawiają się w bazie źródłowej (nabieramy opóźnienia).
READ TO WRITE	Ilość czasu jaka upłynęła od odczytania informacji o operacji z bazy źródłowej przez replikator (READ) do jej wykonania (zreplikowania) na bazie docelowej (WRITE) dla ostatnio wykonanej operacji.
UPDATE TO WRITE	Ilość czasu jaka upłynęła od wykonania operacji na bazie źródłowej (UPDATE) do jej wykonania (zreplikowania) na bazie docelowej (WRITE) dla ostatnio wykonanej operacji. Ta wartość określa opóźnienie pomiędzy stanem bazy źródłowej a docelowej.
LOG CYCLE	Szacowana ilość czasu, przez jaki przechowywane są na bazie źródłowej zarchiwizowane logi transakcji (archive log).



6.3 Alerty

Mechanizm alertów służy do przekazywania informacji o sytuacjach wymagających interwencji użytkownika oraz dostarcza narzędzi do rozwiązywania problemów.

Pojawienie się alertu jest sygnalizowane czerwonym kolorem na karcie replikacji oraz pojawienie się czerwonego kółeczka z cyfrą określającą ilość alertów na zakładce **ALERTS**. Aby otworzyć listę należy kliknąć na zakładkę.

🛱 DBPlus Data Replicator					-	
DBPlus Data Replicator		•	P HELP		र््िे settings	
NEW REPLICATION Status: STOPPED						l
	Rabarb	ar stopped		CONFIG & TOOL	S / DELETE R	
Source: Output:	···· I/s	•••• I/s	Read to write: 	Update to write: 	Log cycle:	A ALERIS
	REPLICATION STARTED:			Ŀ	DOWNLOAD LOG FIL	ES

Po kliknięciu pojawi się lista alertów. Szczegółowe informacje można przeczytać po naciśnięciu **SHOW DETAILS**. Jeśli program dostarcza narzędzia pomocnego przy rozwiązywaniu problemu zgłoszonego alertem po prawej stronie pojawi się przycisk z napisem **SOLVE**. Naciśnięcie go powoduje przejście do ekranu obsługi problemu.

		Rabarbar	STOPPED	CONFIG & TOOLS	
	Alerts	SHOW ACTIVE	SHOW ALL		
V METERS	SOME PREREQUISITES ARE MISSING - SEVERITY HI This problem prevents replication from working. HIDE DETAILS Source database: Supplemental log data must be enabled	GH		① 12/29/2016 2:21:07 PM	SOLVE

Program dostarcza dwóch narzędzi do obsługi problemów: dla brakujących wymagań wstępnych oraz dla błędów wykonania w bazie docelowej.



Ekran brakujących wymagań wstępnych

② DBPlus Data Replicator					-	
DBPlus Data Replicator		6	💡 HELP		र्िं settings	
Ν	Aissing prerequisit	es				
Source database: Supplemental log data must be enabled. HOW TO SOLVE THIS ISSUE MANUALLY Execute these commands: ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (UNIQUE) COLUMNS	You can run a script clicking the button permissions or othe	SOLVE AU which autor on the righ r reasons. S	JTOMATICALLY matically sets up tt. Script may fa iHOW DETAILS ♥	missing elements b	V TUN SCRIPT	•
		< 1	BACK TO ALERT	rs Rest	IART REPLICATIO	N >

Na ekranie pojawia się lista zawierająca pozycję dla każdego brakującego wymagania. W przypadku kiedy brakujące wymaganie można rozwiązać wykonując znaną programowi listę czynności pojawi się blok **HOW TO SOLVE THIS ISSUE MANUALLY**. Jeśli dodatkowo program dostarcza możliwość wykonania automatycznie skryptu, który rozwiąże problem pojawi się blok **SOLVE AUTOMATICALLY** oraz przycisk **RUN SCRIPT**.

Po rozwiązaniu problemów (ręcznym lub automatycznym) wymagany jest restart replikacji.

Ekran błędów wykonania w bazie docelowej (błędów aplikatora)

Błąd tego rodzaju pojawia się, kiedy próba wykonania operacji (odpowiadającej zmianie wcześniej wykonanej w źródłowej bazie danych) na docelowej bazie danych nie powiedzie się. Przyczyn może być wiele, najprostszą jest dokonanie zmian w bazie docelowej przez inny program lub użytkownika.

R DBPlus	Data	Replicato	r								-	· 🗆	×
DBP	lus	Data	Replic	ator				0	P HELP		န္္သို settings	() Disc	ONNECT
						Solve	applier err	ors					
CA			CHANG	E <mark>S IN T</mark> HE	TARGET D	ATABASE - SEVERITY H	IGH 😐		12/29/2016 3	3:11:49 PM SAVE	AND RETRY	SKIP 🔁	
an Ern s	isact state r mess	n id 305 upd	6126:02000 late "TESTD ong ROWS C	50040 30000 AD 11 2USTO CO. NT! Valu	Er ER" set "NA 0	ror line 1 Q ME" = 'Franek' where "CUST	omerid" = '5801'	and "N/	AME" = 'mamoko'	<	ス	4	4
C	DEI	LETE X		RESTORE	SE RI	EARCH &			Search	(Ctrl + F)		Q	
	Line												
đ	1	3056126	UPDATE	TESTDATA	CUSTOMER	AAAWcwAAGAAAAGFAAA	update "TESTDA "NAME" = 'mam	TA"."CU loko'	STOMER" set "NAM	IE" = 'Franek' where "	CUSTOMERID" = '58	01' and	D
	2	3056126	UPDATE	TESTDATA	CUSTOMER	AAAWcwAAGAAAAGFAAB	update "TESTDA "NAME" = 'name	TA"."CU e2'	STOMER" set "NAM	IE" = 'Zenek' where "(CUSTOMERID" = '580	2' and	D
	3	3056126	UPDATE	TESTDATA	CUSTOMER	AAAWcwAAGAAAAGFAAC	update "TESTDA "NAME" = 'name	TA"."CU e3'	STOMER" set "NAM	IE" = 'Zdzisiek' where	"CUSTOMERID" = '5	803' and	D
								<	BACK TO ALERT	15	AVE AND RETRY	>	



Na ekranie pojawia się kompletna lista operacji (wyrażeń SQL lub skryptów PL/SQL) składających się na **transakcję**, której wykonanie się nie powiodło. Linia, w której pojawił się błąd zaznaczona jest czerwonym kolorem oraz symbolem "bomby".

Użytkownik może dokonać edycji treści operacji lub usunąć je przyciskiem **DELETE**. W każdym momencie można przywrócić wyedytowane bądź usunięte linie poleceniem **RESTORE**. Operacje **DELETE** i **RESTORE** działają na **wszystkich zaznaczonych** liniach. Po skończonej edycji należy nacisnąć **SAVE AND RETRY** aby wysłać zmiany do procesu replikacji i podjąć próbę wykonania poprawionej transakcji. Można również użyć polecenia **SKIP**, które powoduje pominięcie transakcji przez proces replikacji.

6.4 Wysyłanie wiadomości e-mail z powiadomieniami o problemach replikacji

🛱 DBPlus Data Replicator			<u>>_</u>		×
DBPlus Data Replicator	0	🖓 HeL	ည္က်ို settings	() DISCO	DNNECT

Powiadomienia o problemach (tj. alertach) mogą być wysyłane automatycznie przez e-mail. Wysyłanie wiadomości e-mail konfigurowane jest globalnie (dla wszystkich replikacji), przy czym możliwe jest wskazanie replikacji, jakimi zainteresowani są konkretni odbiorcy wiadomości.

	 all high and medium severity high sourceity only 	port (Use default)	enable SSL 🔽
	Resend alerts if not closed	er email replicatormailer@r	negacorp.org
	O do not resend	er name replicatormailer	
	weekly pa	assword •••	
	Email address	Replications	
	iohn smith@megacorn org	(All replications)	
	Johnstinengenögessipisig	BI	
4	rachel.abraham@megacorp.org	5	

Aby uruchomić wysyłanie powiadomień przez e-mail zaznaczamy opcję **send alert notifications by email [1]**. Następnie wprowadzamy ustawienia klienta SMTP [2]. Potrzebny będzie użytkownik z uprawieniami do wysyłania wiadomości e-mail.

host	Nazwa lub adres IP serwera SMTP.
port	Numer portu usługi SMTP. Domyślne wartości to 25 (bez SSL) i 465 (z SSL).



enable SSL	Czy używać bezpiecznego połączenia korzystając z SSL?
user email	Adres e-mail użytkownika, z którego konta będzie korzystać mechanizm
user email	wysyłania wiadomości e-mail.
user name	Identyfikator użytkownika, z którego konta będzie korzystać mechanizm
	wysyłania wiadomości e-mail.
	Pola z nazwą użytkownika i hasłem możemy pozostawić puste, jeśli chcemy
	skorzystać z (testowego) serwera nie wymagającego autentykacji.
password	Hasło użytkownika.

Aby sprawdzić działanie wpisanych ustawień możemy wysłać wiadomość testową korzystając z przycisku **SEND TEST MESSAGE [3]**.

Dodatkowe opcje wprowadzamy w sekcji [4].

Choose alerts to	Pozwala określić minimalny poziom alertów, o których informacje będą			
send	wysyłane.			
Resend alerts if	Czy i jak często p otwarte. Informa zainteresowaneg do not resend	onawiać wysyłanie wiadomości dla alertów, które pozostają acja o każdym alercie wysyłana jest do każdego go odbiorcy co najmniej raz. Nigdy nie wysyłaj ponownie informacji o tym samym alercie do tego samego odbiorcy.		
not closed	daily	Wyślij ponownie jeśli alert pozostaje otwarty a od wysłania poprzedniej wiadomości minęły przynajmniej 24 godziny.		
	weekly	Wyślij ponownie jeśli alert pozostaje otwarty a od wysłania poprzedniej wiadomości minęło przynajmniej 7 dni.		

Konieczne jest jeszcze wprowadzenie odbiorców wiadomości [5]. Dla każdego odbiorcy można wybrać listę replikacji, którymi dany odbiorca jest zainteresowany. Domyślnie przyjmuje się, że odbiorca zainteresowany jest wiadomościami pochodzącymi ze wszystkich replikacji.

Całość zatwierdzamy przyciskiem ACCEPT CHANGES [6].

Kilka informacji na temat mechanizmu generowania wiadomości:

- 1. Mechanizm uruchamia się co 15 minut **oraz** po każdorazowej zmianie konfiguracji.
- 2. Każdorazowo wysyłana jest nie więcej niż jedna wiadomość do jednego odbiorcy, jeśli alertów jest wiele generowane są wiadomości zbiorcze.
- 3. Jeśli kilku odbiorców ma otrzymać dokładnie taką samą wiadomość wysyłana jest jedna wiadomość zaadresowana do nich wszystkich.
- 4. Jeśli nie powiedzie się próba dostarczenia wiadomości do któregokolwiek z odbiorców próba będzie ponawiana co 15 minut.

Na zakładce **history & errors** możemy podejrzeć jakie wiadomości zostały w ostatnim czasie wysłane oraz sprawdzić komunikaty błędów.



Settings History 8	errors		
Recei	nt messages	Search	Q
Send date/time	Delivered to		Subject
10/27/2017 5:47:56 PM	john.smith@megacorp.	org, rachel.abraham@megac	2 issues in replication BI
Mai	ling errors	Search	Q
chor date/unic	Recipients	Message	
5			

Lista błędów Mailing errors prezentuje tylko aktywne błędy, tj. takie które aktualnie uniemożliwiają dostarczenie wiadomości o problemach replikacji do adresatów.

6.5 Zmiana konfiguracji i narzędzia		
		<u> </u>
Rabarbar	BUSY	

Aby obejrzeć lub wprowadzić zmiany do konfiguracji replikacji albo użyć któregoś z narzędzi pomocnych przy jej utrzymaniu należy użyć przycisku CONFIG & TOOLS na panelu sterowania. Pojawi się ekran edycji konfiguracji.

RULES	CONNECTION	BASIC SETTINGS	ADVANCED	TOOLS

Ekran konfiguracji składa się z pięciu zakładek: RULES zawiera reguły konfiguracji opisane wcześniej. **CONNECTION** zawiera konfigurację połączeń z bazą źródłową i docelową opisaną wcześniej. BASIC SETTINGS zawiera podstawowe opcje replikacji opisane wcześniej. ADVANCED zawiera ustawienia zaawansowane.

TOOLS zawiera narzędzia.

Ustawienia zaawansowane

Logging



Diagnostic logs may help diagnose problems.

Enable diagnostic logs

	Logging
	Włącza logi diagnostyczne. W logach diagnostycznych zapisywane są
Enable diagnostic logs	kluczowe informacje o pracy mechanizmów replikatora. Czasami pozwala
	to na szybsze zdiagnozowanie problemów. Rozmiar generowanych logów



może	sięgać	gigabajtów	dlatego	nie	zaleca	się	włączać	tej	орсјі	bez
wyraź	nej poti	rzeby.								

Replicator database objects

DBPlus Data Replicator creates a schema in the target database to keep utility functions and data which helps to keep track of the commited transactions. By default this schema is named DBPLUSDR {ReplicationName}.

Schema DBPLUSDR_MS

Replicator database objects				
Schema	Nazwa schematu (użytkownika), który zostanie utworzony w docelowej bazie danych w celu przechowywania obiektów bazy danych wykorzystywanych przez mechanizm replikacji.			

00 \$ d 00 \$ h 10 \$ m 00 \$ s

Reader

○ Use default settings Configure

In parallel mode multiple transaction logs are processed simultanously to improve replication throughput. The default auto setting will cause log reading process to switch to parallel mode when reading progress lags behind database activity.

4 \$

Run reader in parallel mode ● auto ○ always ○ never

Max number of parallel workers

Min lag to switch to parallel

Invalid UTF-8 encoding detection should be enabled if you suspect that your database may contain data in character columns with UTF-8 encoding which does not form valid UTF-8 represetation. This is possible when application uses UTL_RAW functions in update/insert statements.

Invalid UTF-8 encoding detection

		Reader				
	Tryb równoległy (parallel) oznacza równoczesny odczyt wielu fragmentów					
	logu trans	logu transakcji. W trybie równoległym możliwy jest równoczesny odczyt z				
	wielu zaro	wielu zarchiwizowanych logów transakcji (archived log) oraz dodatkowo z				
	bieżących	zapisów logu transakcyjnego (tj. redo log). Wątki czytające są				
	dynamicz	dynamicznie uruchamiane i zatrzymywane zależnie od okoliczności.				
Run reader in parallel	W trybie pojedynczym uruchamiany jest tylko jeden proces odczytu, który					
mode	pracuje ciągle (nie jest włączany ani wyłączany).					
	Tryb przełącza się automatycznie pomiędzy pojedynczym a					
	auto równoległym w zależności od opóźnienia procesu odczytu i					
	dostępności zarchiwizowanych logów transakcji.					
	always Proces odczytu zawsze pracuje w trybie równoległym.					
	never	Proces odczytu zawsze pracuje w trybie pojedynczym.				



Max number of	Określa maksymalną liczbę wykonywanych równocześnie odczytów logów			
parallel workers	transakcji źródłowej bazy danych.			
Min lag to switch to	Minimalne opóźnienie procesu odczytu za aktywnością bazy danych, które			
parallel	powoduje przełączenie w tryb zrównoleglony (tylko dla opcji auto).			
Invalid UTF-8 encoding detection	Włącza mechanizm wykrywania i naprawiania problemów wynikających z zapisania w kolumnach znakowych z kodowaniem UTF-8 danych binarnych, które nie stanowią prawidłowo zakodowanej sekwencji UTF-8. Taka sytuacja może się zdarzyć jeśli aplikacja zapisze do kolumny typu znakowego dane binarne np. za pomocą funkcji UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2. Wykrywanie problemów UTF-8 wpływa negatywnie na wydajność procesu odczytu logów transakcji.			

Applier
○ Use default settings ● Configure
✓ Enable array bind
Enable statement reordering
Preferred execution batch duration (millis) 3000 🗘
Pallalel execution
 Disable
 Enable schema level parallelism
 Enable table level parallelism
Max number of parallel threads 4
Min lag to switch to parallel 00 t d 00 t h 03 t m 00 t s

Applier				
Enable array bind	Włącza wykorzystywane techniki array bind dostępnej na bazach danych Oracle. Włączenie pozwala na dużo szybsze wykonywanie szeregu operacji insert/update/delete o takiej samej strukturze (różniących się jedynie wartościami). Domyślnie włączone .			
Enable bulk insert	Włącza wykorzystywane techniki bulk insert dostępnej na bazach danych MS SQL i PostgreSQL. Włączenie pozwala na dużo szybsze wykonywanie dużej ilości operacji insert o identycznej strukturze (różniących się jedynie wartościami). Domyślnie włączone .			
Enable statement reordering	 Włącza mechanizm zmieniający kolejność wykonywania operacji podczas ich wykonywania w docelowej bazie danych w celu zwiększenia ilości operacji podlegających wykonaniu zbiorczemu przy użyciu mechanizmów array bind i bulk insert. Algorytm zmiany kolejności gwarantuje, że nie zostaną naruszone standardowe więzy integralności: Klucze główne i unikalne, Klucze obce. Jeżeli baza danych wykorzystuje inne rodzaje więzów integralności (np. zaimplementowane przy pomocy triggerów) wówczas zmiana kolejności może doprowadzić do niepowodzenia wykonania sekwencji operacji. W takiej sytuacji oryginalna sekwencja operacji zostanie wykonana ponownie z <i>wyłączonymi</i> optymalizacjami. Jeśli zdarza się to odpowiednio często 			



	efektem będzie spadek wydajności w porównaniu z wydajnością systemu						
	bez włączonego mechanizmu zmiany kolejności operacji.						
	Opcja dostępna tylko jeśli włączono Enable array bind lub Enable bulk						
	insert. Domyślnie włączona.						
Preferred execution batch duration (millis)	Replikator nie wykonuje na docelowej bazie danych osobnej transakcji dla każdej transakcji jaka została wykonana w bazie źródłowej. W celu zwiększenia wydajności zmiany wykonane oryginalnie w wielu transakcjach grupowane są w większe "paczki" (ang. batch), które są wykonywane jako pojedyncza transakcja na bazie docelowej. Parametr określa preferowany czas wykonania (w milisekundach) pojedynczej paczki. Większy rozmiar paczki oznacza większy potencjał dla optymalizacji prowadzący do wzrostu wydajności, z drugiej zbyt duży rozmiar może doprowadzić do wykorzystania nadmiernej ilości zasobów bazy danych oraz (tylko na bazach danych MS SQL i Postgres) powstania długotrwałych blokad wpływających na wydajność zapytań. Wielkość paczki sterowaną przez parametr należy rozumieć jako wielkość <i>maksymalną</i> – istotną kiedy kolejka operacji oczekujących na wykonanie jest odpowiednio duża. W sytuacji, kiedy replikacja wykonuje zmiany "na bieżąco" (bez opóźnienia) wielkość paczek będzie wynikać z ilości operacji aktualnie oczekujących na wykonanie.						
	Pozwala właczyć tryb równoległego wykonywania zmian na bazie						
	docelowej w kilku wątkach. Domyślnie wykonywanie równoległe jestwyłączone. Dostępne są dwa modele wykonywania równoległego:Schema levelOperacje mogą być wykonane w osobnych wątkach(poziomjeśli dotyczą różnych schematów.schematu)TableTablelevelOperacje mogą być wykonywane w osobnych wątkach,(poziomjeśli dotyczą różnych tabel, które nie są ze sobą						
Parallel execution	tabeli) połączone więzami integralności (kluczami obcymi). W trybie zrównoleglonym paczka operacji dzielona jest na części, z których każda wykonywana jest w innym wątku, używa oddzielnego połączenia i tworzy osobną transakcję w bazie danych. Zatwierdzanie paczki operacji odbywa się dwufazowo (ang. two phase commit):						
	 Każdy z wątków zgłasza zakończenie przetwarzania, Po zgłoszeniu gotowości przez wszystkie wątki, każdy z nich wykonuje commit. 						
	Zakończenie poszczególnych operacji commit nie następuje dokładnie w tej samej chwili, co oznacza, że w docelowej bazie danych może (na bardzo krótką chwilę) pojawić się stan, który nie odpowiada stanowi źródłowej bazy danych w żadnym momencie jej historii. O ile dane w poszczególnych schematach są niezależne stosowanie zrównoleglania na poziomie						
	schematu jest bezpieczne. W przypadku stosowania zrównoleglania na						
	Maksymalna ilość watków wprowadzających zmiany na docelowej bazie						
Max nubmer of	danych w trybie zrównoleglonym. Wartość powinna być dostosowana do						
parallel threads	zasobów sprzętowych docelowej bazy danych.						
	Pozwala na ustawienie opóźnienia replikacji przy którym system przełącza						
Min lag to switch to	się w tryb wykonywania równoległego. Dzięki temu ustawieniu możliwe						
parallel	jest pogodzenie wymagań nadążania replikacji z unikaniem, w miarę						
	możliwości, efektów ubocznych zrównoleglonego trybu wykonania.						



							Sy	ste	em	Re	so	ura	es				
					0	Use	e de	fau	lt se	ettir	ngs	۲	Co	nfig	ure	:	
					Ti	rans	acti au	i <mark>on</mark> to	data	a me set i	e <mark>mo</mark> man	ry p uall	y y				
	ŝ.	1		1	9	2	•	•	1	1	1	1	1	1	٠	1	6.60
ı.			Y			1					10		r.		ī,	т.	6 GB

System Resources

Transaction data memory pool	Pozwala określić maksymalny rozmiar pamięci RAM jaki serwis replikacji może wykorzystać na przechowywania danych transakcji pochodzących z bazy danych. Jeśli ustawimy przełącznik na "auto" wartość zostanie ustalona jako połowa fizycznie dostępnej pamięci RAM na maszynie, na której pracuje Replikator. Serwis replikacji zaalokuje na potrzeby danych transakcji tyle pamięci ile potrzebuje na ich przechowywanie, ale nie więcej niż określono w parametrze. Niezależnie od tego serwis replikacji alokuje pamięć RAM na inne potrzeby.
---------------------------------	--

:); ;	By default when changes are applied to the target database replicator will check whether the right number of rows have been inserted/updated/deleted. However, when a particular table has NO UNIQUE INDEX this can lead to false positives. To avoid this from happening add problematic tables to the list of exceptions.	0
	Affected rows checking exceptions	

CUSTOMERLOG

SALES

W tej sekcji możemy ustalić wyjątki od stosowania sprawdzania ilości zaktualizowanych wierszy tabeli w celu weryfikacji poprawności przebiegu replikacji. Normalnie każda atomowa operacja zmiany i usuwania powinna zmienić lub usunąć dokładnie jeden rekord w bazie danych. Jeśli jednak w tabeli **brakuje indeksu unikalnego** wówczas jedna operacja może zmienić lub usunąć kilka wierszy. Mimo to efekt replikacji może (choć nie zawsze musi) być właściwy. Jeżeli użytkownik akceptuje taką sytuację i nie chce uzupełnić modelu danych o indeks unikalny powinien wprowadzić odpowiednie tabele do listy wyjątków. Zaznaczenie opcji **Automatically add an exception when problem is detected** powoduje, że system *automatycznie* doda tabele bez indeksów do listy wyjątków w momencie, kiedy natknie się na problem podczas weryfikacji poprawności.

Jeśli bazą docelową jest MS SQL albo PostgreSQL mamy dodatkowo możliwość konfiguracji opcji konwersji danych.



Data conversion rules
When text is too long to fit the target column:
Report error
 Truncate text to fit column
When one or more characters of text cannot be
represented using the target column's character set :
Report error
 Replace the characters with "?"
When numeric value is outside the range which can be
represented by the data type of the target column:
Report error
O Truncate to the nearest value
When numeric value cannot be represented with full
precision by the data type of the target column:
O Report error
Round to the nearest value
When date/time value is outside the range which can be
represented by the data type of the target column:
 Report error
O Truncate to the nearest value
When date/time value cannot be represented with full
precision by the data type of the target column:
O Report error
Round to the nearest value
When binary data is too long to fit the target column:
Report error
 Truncate data to fit column

Ustawienia sterują zachowaniem replikacji w sytuacji, kiedy pojawi się problem konwersji. Problem konwersji może wynikać w szczególności z różnicy sposobów reprezentacji danych stosowanych w różnych systemach zarządzania bazami danych. W takiej sytuacji mamy do wyboru dwie możliwości:

- 1. Zgłosić błąd, co oznacza pojawienie się alertu "Błąd wykonania w bazie docelowej"
- 2. Dokonać "przycięcia" danych tak, aby wartość zmieściła się w odpowiednim polu w bazie docelowej.

Domyślnie wszystkie problemy konwersji powodują zgłoszenie błędu z wyjątkiem problemów związanych z niewystarczającą precyzją pól numerycznych i typu data/czas.

Narzędzie do generowania skryptów przenoszących dane przy użyciu data pump

Narzędzie dostępne jest tylko dla replikacji pracujących pomiędzy bazami Oracle. Generuje skrypty wsadowe (batch) systemu Windows. Skrypty wykonują eksport danych z bazy źródłowej i import do bazy docelowej przy pomocy narzędzia data pump dostępnego standardowo w bazie danych Oracle.

Dla każdego *schematu* generowany jest osobny skrypt przenoszący dane. W przypadku przenoszenia danych z wielu schematów możemy przyspieszyć proces transferu wykonując skrypty równolegle.



 CREATE DATA	EXPORT					
PUMP SCRIPT	User	TESTDATA				
	Password	Enter password for source database				
REPORT	Directory	Default is DATA_PUMP_DIR				
	Init directory as					
	۲	Export current content O Specify flashback SCN				
		IMPORT				
	User	SYSTEM				
	Password	Enter password for target database				
	Directory	Default is DATA_PUMP_DIR				
	Init directory as					
	When creating specified in by VARCHAR2(10	tables in target database alter all character data columns with length tes to length specified in characters, eg. VARCHAR2(10 BYTE) becomes CHAR). pgrade character data column length from BYTE to CHAR				
		SCRIPTS				
	Save scripts in					
		CREATE SCRIPTS				

	EXPORT				
User	Nazwa użytkownika źródłowej bazy danych. [1]				
Password	Hasło użytkownika źródłowej bazy danych. [1]				
Directory	Nazwa katalogu (ang. directory) w źródłowej bazie danych wskazującego				
Directory	miejsce do którego będą zapisywane eksportowane dane. [2]				
	Pozwala wprowadzić ścieżkę do folderu, do którego będą zapisywane				
Init directory as	eksportowane dane. Ścieżka musi być dostępna dla serwera na którym				
	pracuje źródłowa baza danych. [2]				
Export current	Zostanie wyeksportowana bieżąca zawartość bazy danych na moment				
content	uruchomienia skryptów [3].				
Specify flashback SCN	Pozwala wprowadzić numer SCN określający moment, na który zostaną				
	pobrane dane na potrzeby eksportu.				
	IMPORT				
User	Nazwa użytkownika docelowej bazy danych. [1]				
Password	Hasło użytkownika docelowej bazy danych. [1]				
Directory	Nazwa katalogu (ang. directory) w docelowej bazie danych wskazującego				
Directory	miejsce z którego będą odczytywane dane do zaimportowania. [2]				
	Pozwala wprowadzić ścieżkę do folderu, z którego będą odczytywane dane				
Init directory as	do zaimportowania. Ścieżka musi być dostępna dla serwera na którym				
	pracuje docelowa baza danych. [2]				
Lingrade character	Jeśli opcja zostanie włączona kolumny typu znakowego, które w bazie				
data column length	źródłowej mają długość wyspecyfikowaną w bajtach (BYTE) zostaną				
from BYTE to CHAR	przekonwertowane na kolumny z długością wyspecyfikowaną w znakach				
	(CHAR). Przykładowo VARCHAR(50 BYTE) stanie się VARCHAR(50 CHAR) [4]				
	SCRIPTS				



Save scripts in	Folder	do	którego	zostaną	zapisane	skrypty	wygenerowane	przez
Save scripts in	narzędz	zie.						

[1] Jeśli wartość nie zostanie wprowadzona tutaj zostaniemy poproszeni o wprowadzenie jej podczas *wykonywania* skryptów. Ponieważ dla każdego schematu uruchamiany jest osobny skrypt będziemy musieli wprowadzać wartości wielokrotnie jeśli przenosimy dane z wielu schematów. Dlatego wygodniej będzie wprowadzić wartości tutaj.

[2] Narzędzie data pump otrzymuje jako parametr *nazwę katalogu (directory)*. Katalog jest z kolei skojarzony z konkretną ścieżką do folderu w systemie plików. To oznacza, że do konfiguracji można podejść dwojako:

- 1. Wprowadzić w polu **Directory** nazwę katalogu (directory), który ustawiliśmy (lub mamy zamiar ustawić) na pożądaną ścieżkę na poziomie bazy danych,
- 2. Wprowadzić w polu **Directory** nazwę katalogu a w polu **Init directory as** pożądaną ścieżkę, ścieżka wprowadzona w polu *Init directory as* zostanie automatycznie skojarzona z katalogiem podczas *wykonywania skryptów*.

[3] W momencie pierwszego uruchomienia zostanie odczytana wartość *bieżącego* SCN w źródłowej bazie danych i zapisana do pliku FlashbackScn.txt. Wartość zapisana w tym pliku będzie następnie używana przez wszystkie skrypty. Jeśli chcemy "zresetować" numer SCN wystarczy usunąć plik.

[4] Wykonanie takiej konwersji zapobiega problemom w sytuacji, kiedy kodowanie znaków różni się pomiędzy bazami danych. Przykładowo załóżmy, że w źródłowej bazie danych użyto kodowania EE8MSWIN1250 natomiast w bazie docelowej kodowania AL32UTF8. Do pola typu VARCHAR(5 BYTE) w bazie źródłowej zapisano wartość "żółty". Wartość mieści się w polu ponieważ zajmuje 5 bajtów w kodowaniu EE8MSWIN1250. Tymczasem w bazie docelowej w kodowaniu AL32UTF8 wartość "żółty" zajmie 8 bajtów (ponieważ "ż", "ó" i "ł" zajmują po 2 bajty w kodowaniu UTF-8) i nie zmieści się w polu typu VARCHAR(5 BYTE). Rozwiązaniem jest zmiana typu na VARCHAR(5 CHAR) dzięki czemu Oracle zarezerwuje odpowiednią ilość miejsca aby zapisać *dowolne* 5 znaków w kodowaniu AL32UTF8.

Import danych przy pomocy skryptów wygenerowanych przez opisywane narzędzie współpracuje z opcją **automatically set by import** punktu startowego. Jeśli punkt startowy został określony jako *automatically set by import* proces replikacji ustala jako punkt startowy wartość flashback SCN użytą do eksportu danych dla ostatniego importu. Jeśli replikacja została już uruchomiona a chcemy zaktualizować bazę danych narzędziem importu i uruchomić replikację od nowego punktu startowego należy:

- 1
- 1. Zatrzymać serwis replikacji
- 2. Skorzystać z funkcji pod przyciskiem

CHANGE THE START POINT

na <u>ekranie ustawień</u> i zatwierdzić zmiany (ustawienie *automatically set by import* zostawiamy bez zmian). Wymusi to zresetowanie stanu replikacji i ustalenie nowego punktu startowego podczas kolejnego uruchomienia.

3. Wykonać import danych na docelową bazę danych.

Po ponownym uruchomieniu replikacji punkt startowy zostanie ustalony jako flashback SCN właściwy dla ostatnio wykonanego importu.

W efekcie pracy skryptu w folderze określonym w polu save scripts in zapisywane są następujące pliki:

- 1. Dla każdego schematu 3 skrypty:
 - a. export-SCHEMAT.bat (wykonuje eksport)
 - b. import-SCHEMAT.bat (wykonuje import)



- c. transfer-SCHEMAT.bat (wykonuje eksport a następnie import)
- 2. Jeśli przenoszony jest więcej niż jeden schemat powstaje dodatkowo skrypt TransferAll.bat
- 3. Plik ReadMe.txt
- 4. W folderze podrzędnym utils pomocnicze skrypty bat i sql (nie przeznaczone do samodzielnego wykonywania)

W podrzędnym folderze log zapisywane są logi z wykonania skryptów. Logi generowane są osobno dla każdego pliku export-*.bat i import-*.bat.

Narzędzie do generowania i podglądu raportu przygotowania do replikacji

CREATE DATA	ORIGINAL CURRENT
VIEW PREPARATION REPORT	SUMMARY Number of tables 34 Data volume 1.03 GB Index volume 27.2 MB SYSTEM CHECK RESULTS
	Some of the tables selected for replication have no unique index. This may lead to runtime problems. TESTDATA.INPUT_FILES
	Archive logs are available Archive logs are available for period of 22 days.
	Report created on 2017-06-13 13:41:33

W tym miejscu możemy podejrzeć raport przygotowania do uruchomienia replikacji, który został wygenerowany podczas procesu tworzenia replikacji. Taki sam raport pokazujący stan *bieżący* możemy uzyskać wybierając opcję **CURRENT**.



6.6 Przeglądanie logów

	replicator.log	Size: Last change: 25.2 kB 12/29/2016 3:11:49 PM	OPEN (SAVE		
Output —— Cel				Update to write: 	Log cycle: ca. 8.2 days
				🕁 DOI	WNLOAD LOG FILES
		ок		1	7

Przycisk **DOWNLOAD LOG FILES** w panelu sterowania otwiera okienko pozwalające na przeglądanie, otwieranie i zapisywanie lokalnej kopii plików logów.

Pliki replicator.log* zawierają informacje o włączaniu, wyłączaniu i innych zmianach stanu replikacji, błędy oraz ostrzeżenia.

Pliki diagnostic.log* są generowane tylko jeśli włączono opcję **Enable diagnostic logs** w ustawieniach zaawansowanych replikacji. Zawierają zrzut kluczowych informacji o zdarzeniach procesu replikacji.

6.7 Usuwanie replikacji		Л
	Rabarbar BUSY	

W celu usunięcia replikacji należy użyć przycisku **DELETE REPLICATION** na panelu sterowania.



Are you sure you want to delete replication: Rabarbar
If you really want to do it please type DELETE below
type DELETE to get rid of replication
< CANCEL DELETE IT >

Replikacja zostanie usunięta po potwierdzeniu poprzez wpisanie słowa **delete** w pole tekstowe i naciśnięciu przycisku **DELETE IT**.



7 Dodatkowe informacje

7.1 Informacja o stanie replikacji dostępna z poziomu docelowej bazy danych

W docelowej bazie danych utrzymywana jest tabela zawierająca informacje o bieżącym stanie replikacji o nazwie DBPLUSDR_{nazwa replikacji}.ReplicationStatus (nazwa schematu może być inna jeśli została zmieniona w ustawieniach replikacji). Tabela zawiera dokładnie jeden rekord (lub zero, jeśli nie została jeszcze zainicjowana) i posiada następujące pola:

SourceSystemTime	Aktualny czas systemowy w źródłowej bazie danych w momencie
	aktualizacji zapisu stanu.
TargetSystemTime	Aktualny czas systemowy w docelowej bazie danych w momencie
	aktualizacji zapisu stanu.
AppliedTimestamp	Znacznik czasu (zgodnie z zegarem źródłowej bazy danych) zmiany
	ostatnio wykonanej w bazie docelowej.
AppliedChangeNumber	Numer SCN (System Change Number) zmiany ostatnio wykonanej w bazie
	docelowej.

Dane zapisane w tabeli pozwalają na określenie bieżącego opóźnienia replikacji względem źródłowej bazy danych. Bieżące opóźnienie uzyskujemy z wzoru:

SourceSystemTime - AppliedTimestamp + {aktualny czas systemowy}¹ - TargetSystemTime

Wartość SourceSystemTime - AppliedTimestamp to opóźnienie replikacji w momencie zapisu stanu natomiast {Aktualny czas systemowy} - TargetSystemTime to czas jaki upłynął od wykonania zapisu stanu. Wzrost opóźnienia obliczonego za pomocą tej metody może wynikać z nienadążania replikacji albo po prostu z braku aktywności w bazie źródłowej. Punkt czasowy jaki reprezentują zreplikowane dane wyrażany względem czasu (zegara) obowiązującego w docelowej bazie danych to:

AppliedTimestamp + TargetSystemTime - SourceSystemTime

¹ LOCALTIMESTAMP w bazie danych Oracle



8 Ograniczenia

8.1 Produkty

Źródłowa baza danych	Oracle od wersji 10.2 w wersji zarówno Standard jak i Enterprise.
Docelowa baza danych	Oracle
	MS SQL Server
	PostgreSQL

8.2 Systemy baz danych Oracle

8.2.1 Pomijane schematy

Pewne schematy w bazie danych są bezwarunkowo pomijane: AUDSYS TSMSYS PERFSTAT AWR_STAGE CSMIG APPQOSSYS **OJVMSYS** DVSYS TRACESVR ORACLE_OCM DBSNMP ANONYMOUS CTXSYS DBSNMP EXFSYS LBACSYS MDSYS MGMT VIEW OLAPSYS ORDDATA **OWBSYS** ORDPLUGINS ORDSYS OUTLN SI_INFORMTN_SCHEMA SYS SYSMAN SYSTEM WK_TEST WKSYS WKPROXY WMSYS



8.2.2 Wspierane typy danych (baza źródłowa)

CHAR	
NCHAR	
VARCHAR	
VARCHAR2	
NVARCHAR2	
LONG	
LONG RAW	
CLOB	
NCLOB	
BLOB	ТАК
NUMBER	
BINARY_FLOAT	
BINARY_DOUBLE	
DATE	
TIMESTAMP	
TIMESTAMP WITH TIME ZONE	
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE	
INTERVAL YEAR TO MONTH	
INTERVAL DAY TO SECOND	
ΧΜΙΤΥΡΕ	Oracle w wersji
	11.2.0.3 i wyższej
ADT (abstract data types czyli typy danych definiowane przez użytkownika)	Oracle w wersji
SDO_GEOMETRY, SDO_TOPO_GEOMETRY	12 i wyższej
ROWID	
UROWID	
REF	
BFILE	
ORDDICOM	
ANYDATA	NIE
ANYDATASET	
ANYTYPE	
MLSLABEL	
URITYPE	
SDO_GEORASTER	
VARRAY (kolekcje)	

Tabele wykorzystujące kompresję nie są obsługiwane dla Oracle w wersji 10.



W bazach danych gdzie typ XMLTYPE nie jest wspierany (Oracle w wersji sprzed 11.2.0.3) dane z tabel zawierających pola typu XMLTYPE nie będą przenoszone.

8.2.3 Ograniczenia dla trybu CUSTOM

W trybie CUSTOM użytkownik może określić obiekty i operacje.

W tym trybie wspierana jest replikacja dla:

- 1. Dane
- 2. Definicje tabel
- 3. Indeksy



- 4. Definicje widoków
- 5. Pakiety, procedury i funkcje

8.2.4 Ograniczenia dla trybu EXACT

W trybie EXACT replikowana jest cała baza danych.

Wszystkie obiekty TRIGGER są wyłączane.

Wszystkie obiekty **CONSTRAINT** są **wyłączane** z wyjątkiem PRIMARY KEY i UNIQUE KEY.